Planung – Planungsvorschläge „Nächster Auftrag“


Planung mit Vorschlägen für den „nächsten Auftrag“ optimieren: Fahrzeugkapazität mit nahegelegenen Standorten abgleichen, Effizienz steigern und Kosten senken.

Aktualisiert 2. September 2026

Die Funktion ***„Vorschläge im Planungsablauf“*** optimiert Auftragskombinationen anhand von Fahrzeugkapazität und Standort. Sie hilft bei Herausforderungen wie hohen Auftragsvolumen und der Kompatibilität von Ressourcen. So lassen sich die Effizienz verbessern und die Betriebskosten senken.

Der Planungsablauf **liefert Vorschläge** auf Basis der verfügbaren Kapazität in Fahrzeugen und der geplanten Standorte. Die Vorschläge werden in zwei Richtungen angeboten:


1. **Planung → zu planen:** Bei einer geplanten Fahrt die Aktionsschaltfläche des Stopps öffnen. Die Funktion ***„In der Nähe suchen“*** verwenden und entweder Abholung oder Lieferung innerhalb einer der vorgegebenen Entfernungen auswählen.




Dadurch wird in der *Tabelle „Zu planen“* eine temporäre Ansicht erstellt. Sie kombiniert die bestehenden Filter mit einem zusätzlichen Filter, der Folgendes enthält:

- Die Entfernung vom ausgewählten Standort
- Die aktuell verfügbare Kapazität im Lkw (falls zutreffend)


Eine Erläuterung des angewendeten Filters wird im Namen der temporären Ansicht angezeigt:




2. **Zu planen → Planung:** In der Auftragsliste 1 Zeile in der Tabelle *„Zu planen“* auswählen und dann auf das Dropdown ***„Fahrten in der Nähe suchen“*** klicken. Die Planungsansicht nach einer bestimmten Entfernung vom Abhol- oder Lieferstandort des ausgewählten zu planenden Auftrags filtern. Passende Fahrten werden angezeigt und der Auftrag kann hinzugefügt werden.



Die Planungsansicht nach einer bestimmten Entfernung vom Abhol- oder Lieferstandort des ausgewählten zu planenden Auftrags filtern.



Passende Fahrten werden angezeigt und der Auftrag kann hinzugefügt werden.



Die folgenden Entfernungen stehen zur Auswahl (km/Meilen):

- 5
- 10
- 20
- 50

> **Hinweis:** Der Entfernungsfilter ist ein Rechteck, bei dem der Abstand zu jeder Seite ungefähr der ausgewählten Entfernung entspricht.

„Fahrten in der Nähe suchen“ nach verbleibender Ladekapazität und nach Entfernung filtern

Zwei Erweiterungen ergänzen den Ablauf **„Fahrten in der Nähe suchen“** (Richtung **Zu planen → Planung**).

Toggle „Nur Fahrten mit Ladekapazität“

> ‼️ **Vor der Verwendung dieses Toggles die Kapazitätsdaten einrichten:**
>
> - Bei Fahrzeugen und Trailern angeben, wie viel sie laden können: Lademeter, Palettenstellplätze oder Gewicht.
> - Bei Aufträgen angeben, wie viel Platz jeder Auftrag einnimmt.
>
> Fehlen diese Informationen, geht Qargo davon aus, dass jede Fahrt noch Platz hat. Das Ein- oder Ausschalten des Toggles hat dann keine Auswirkung.


Nach Auswahl eines Auftrags und Öffnen des Dropdowns **„Fahrten in der Nähe suchen“** wird jetzt der Toggle ***„Nur Fahrten mit Ladekapazität“*** angezeigt, der standardmäßig eingeschaltet ist.

1. Einen Auftrag in der Tabelle *Zu planen: Aufträge* **auswählen**.
2. Das Dropdown *„Fahrten in der Nähe suchen“* **öffnen** und *„In der Nähe zum Abholen suchen“* oder *„In der Nähe zum Liefern suchen“* auswählen

3. Eine der voreingestellten Entfernungen **auswählen** (5, 10, 20 oder 50 km bzw. die entsprechende Entfernung in Meilen).


4. Bei eingeschaltetem Toggle (Standard) werden in den Ergebnissen nur Fahrten angezeigt, deren nahegelegener Stopp noch Platz hat.

    1. Den Toggle **ausschalten**, um wieder alle Fahrten im gewählten Radius zu sehen, unabhängig von der verbleibenden Kapazität.



📚 Eine Fahrt gilt als *„mit Kapazität“*, wenn der nahegelegene Stopp bei jeder dafür ausgefüllten Kapazitätskennzahl noch Platz hat: Lademeter, Palettenstellplätze und Gewicht. Eine leer gelassene Kennzahl wird ignoriert. Daher erscheinen auch Fahrten mit Fahrzeugen ohne konfigurierte Kapazitätsdaten weiterhin in den Ergebnissen.


📚 **„Stopp in der Nähe suchen“**
Diese Option ist per Rechtsklick auf der Planungs- oder Vorplanungstafel verfügbar. Sie prüft immer, ob das Fahrzeug noch Platz hat. Dies lässt sich nicht ausschalten.
Sie prüft nur Lademeter und Gewicht, nicht Palettenstellplätze. Ist beim Fahrzeug keines von beiden ausgefüllt, wird die Kapazität gar nicht geprüft.



Filter für die Spalte „Entfernung“

Die Ansicht ***Zu planen: Aufträge*** kann jetzt nach der **Spalte „Entfernung“** gefiltert werden, sobald eine Suche über *„In der Nähe suchen“* aktiv ist. So lassen sich die Ergebnisse innerhalb des gewählten Radius weiter eingrenzen, z. B. auf die nächstgelegenen 2 km innerhalb einer 5-km-Suche.

1. Eine Suche über „In der Nähe suchen“ aus einer der beiden Richtungen **starten** (Rechtsklick auf „In der Nähe suchen“ oder das Dropdown „Fahrten in der Nähe suchen“).
2. In der Tabelle „Zu planen: Aufträge“ den Spaltenkopf „Entfernung“ auf den gewünschten Bereich **filtern**.



📚 Zu Entfernungen

Die Voreinstellungen von **In der Nähe suchen** suchen nach Fahrten innerhalb eines quadratischen Bereichs um den Referenzpunkt. Die Spalte „Entfernung“ (und ihr Filter) zeigt die Entfernung in Luftlinie.
Keines von beiden berücksichtigt tatsächliche Straßen. Da der Suchbereich quadratisch statt rund ist, kann eine Fahrt außerdem eine Entfernung anzeigen, die etwas über der gewählten Voreinstellung liegt.