Konfiguration: Felder mit Regeln automatisch zuweisen.

Feldwerte und Extras für Aufträge, Stopps, Sendungen und Fracht mit Regeln für die automatische Zuweisung automatisieren. Regeln können Stopp- und Fracht-Extras hinzufügen und vorhandene Feldwerte überschreiben.

Aktualisiert 5. November 2026

Einführung

Die Funktion zur automatischen Zuweisung füllt Feldwerte in Aufträgen, Sendungen und Stopps automatisch auf Basis konfigurierbarer Regeln aus.
Das hilft dabei:

- Daten zu standardisieren
- die Planung zu beschleunigen
- die manuelle Dateneingabe zu reduzieren.

Dank ihrer Flexibilität lässt sich die Funktion für verschiedene Anwendungen nutzen, etwa für Routing-Entscheidungen, Kundenreferenzen, Regionscodes und Planungshilfen. Regeln werden einmal definiert. Das System wendet sie anschließend einheitlich auf neue oder aktualisierte Elemente an.

Begriffe


Begriff	Definition
Regel	Eine Reihe von Bedingungen und daraus resultierenden Feldwerten. Regeln legen fest, welche Felder wann automatisch befüllt werden.
Konfiguration > Regeln	Der zentrale Bereich, in dem Regeln für die automatische Zuweisung erstellt, verwaltet und organisiert werden.
Feld	Jedes Datenelement in einem Auftrag, einer Sendung, einem Stopp oder einer Frachtzeile, das befüllt werden kann (z. B. Kundenreferenz, Regionscode, Fahrzeugkategorie, Extras).
Standardfeld	Ein vom System bereitgestelltes Standardfeld, das automatisch ausgefüllt werden kann.
Benutzerdefiniertes Feld	Ein vom Nutzer definiertes Feld, das ebenfalls über Regeln automatisch ausgefüllt werden kann.
Auslöser	Ein Ereignis, das die Auswertung einer Regel auslöst, z. B. das Erstellen eines neuen Auftrags, einer Sendung oder eines Stopps.
Planungsgruppe	Eine Gruppierung, mit der Planungsressourcen und Regeln zur einfacheren Verwaltung organisiert werden.
Ressource	Personen oder Betriebsmittel (z. B. Fahrer, Fahrzeuge, Abteilungen), die in Regeln zugewiesen oder referenziert werden können.
Asynchron	Vorgänge, die nach der ersten Erstellung im Hintergrund ablaufen. Der Hauptablauf läuft weiter, ohne auf die Auswertung der Regel zu warten.
Synchron	Vorgänge, die sofort im selben Prozess ablaufen. Die ursprüngliche Aktion kann sich dadurch verzögern, bis die Auswertung der Regel abgeschlossen ist.
Extra	Ein zusätzlicher Service oder ein zusätzliches Element zu einem Stopp oder einer Frachtzeile, z. B. Hebebühne, Reinigung oder ADR-Abwicklung. Extras können Gebühren auf der Preisliste auslösen.
Stopp-Extra	Ein Extra, das zu einem Stopp gehört. Wird unter **Tarife > Auftragseingabe** konfiguriert, mit einer Einstellung, für welche Stopptypen es gilt (**Abholung**, **Lieferung**, **Andere Stopps**).
Fracht-Extra	Ein Extra, das zu einer Frachtzeile (Ware) eines Auftrags gehört. Wird unter **Tarife > Auftragseingabe** konfiguriert.
Frachtfelder	Die Kategorie der automatischen Zuweisung, in der Regeln zum Hinzufügen von Fracht-Extras erstellt werden.
Nicht übermitteln	Eine Stopp-Einstellung. Qargo behält den Stopp in der Fahrt, sendet ihn aber nicht an die Fahrer-App oder das Flottensystem.

Regel erstellen


🧰 Benutzerdefinierte Felder aktivieren, bevor Regeln erstellt werden, die diese Felder verwenden.
Weitere Informationen über den Link 👉 Benutzerdefinierte und zusätzliche Felder konfigurieren.

- Zu **Konfiguration > Regeln** navigieren.
- Im Seitenmenü **Automatische Zuweisung**:


- Das Feld auswählen, für das die Regel erstellt werden soll
- **Optionen:**
  - **Sendungsfelder**: Standard- und benutzerdefinierte Felder der Sendung




  - **Auftragsfelder**: Standard- und benutzerdefinierte Felder des Auftrags




- **Transportnetzwerk des Auftrags**: zeigt die im Mandanten aktiven Netzwerke an




- **Stoppfelder**: Standard- und benutzerdefinierte Felder des Stopps
  - Die Stoppfelder bieten im Dropdown **Feld** außerdem **Extras** an. Siehe Stopp- und Fracht-Extras automatisch zuweisen weiter unten.



- **Frachtfelder**: Extras zur Fracht (Waren) eines Auftrags. Diese Kategorie wird nur angezeigt, wenn im Konto Fracht-Extras konfiguriert sind.




- **Ressourcenzuweisung für Fahrten**: interne und externe Ressourcen zuweisen



📚 **Weitere Informationen über den Link 👉 Planung – Ressourcen automatisch zuweisen**

- Auf **Element hinzufügen** klicken, um mit dem Aufbau einer Regel zu beginnen
  - Bei mehreren Regeln die Regel zur leichteren Identifizierung benennen. Dazu auf „Rule 1“ klicken und den Namen eingeben.
- Die angezeigten Felder ausfüllen:
  - **Feld**: Im Dropdown das Feld auswählen, das automatisch befüllt werden soll (z. B. Kundenreferenz, Regionscode, Postleitzahlzone, Fahrzeugkategorie)
    - Die hier angezeigten Optionen hängen direkt von den **aktiven Standard- und benutzerdefinierten Feldern** der jeweiligen Eigenschaft ab
  - **Wert**: Den Wert festlegen, mit dem das ausgewählte Feld befüllt werden soll. Die angezeigten Optionen hängen vom ausgewählten Feld ab



- **Bedingungen**: Festlegen, wann die Regel ausgeführt werden soll (z. B. bei der Erstellung oder wenn ein bestimmtes Feld gesetzt wird).
  - **Berechnungsmethode**: Mehrere einfache Regeln können nacheinander ausgeführt werden. Alternativ lassen sich mit komplexen Regeln (Excel-Tabelle) bestimmte Kriterien festlegen, für die die Bedingungen gelten.

- **Kennzahl / Operator / Wert**: Die Bedingungsparameter auswählen, die für die automatische Zuweisung des Felds gelten.

- **Regel speichern**.

Regeln verwenden

- Wenn ein **neuer Auftrag, eine neue Sendung, ein neuer Stopp oder eine neue Frachtzeile** erstellt wird, prüft das System die zutreffenden Regeln.
- Regeln für **Stoppfelder** werden jetzt auch für Stopps ausgeführt, die zu einem bestehenden Auftrag oder Versand hinzugefügt werden, nicht nur für Stopps, die zusammen mit einem neuen Versand erstellt werden.
- Wenn ein Feld Informationen benötigt, die noch nicht verfügbar sind, kann die Regel je nach Konfiguration auf eine spätere Eingabe warten oder asynchron ausgeführt werden.

‼️ Das gilt für alle Regeln für **Stoppfelder**, auch für bestehende Regeln für reguläre Felder. Stopps, die zu bestehenden Versänden hinzugefügt werden, werden jetzt ebenfalls von diesen Regeln ausgefüllt. Bestehende Stoppregeln prüfen, um sicherzustellen, dass dies das erwartete Ergebnis ist.

Anwendungsfall: Aufträge – Auftrag für die Sichtbarkeit nach Zonen markieren



Transportnetzwerk des Auftrags automatisch zuweisen


Diese Option eignet sich, wenn Nutzer Mitglied eines **Transportnetzwerks** sind oder ein **eigenes Netzwerk eingerichtet** haben. Mit Regeln für die automatische Zuweisung lassen sich Bedingungen konfigurieren, unter denen das Transportnetzwerk automatisch zugewiesen wird.

- Die Einrichtung erfolgt wie bei den Datenfeldern für Aufträge, Stopps und Sendungen.

- Zu **Konfiguration > Regeln** navigieren


- Im Seitenmenü **Automatische Zuweisung** die Option **Transportnetzwerk des Auftrags** auswählen


- Das Transportnetzwerk im Dropdown auswählen





- Die Bedingungen festlegen, unter denen das Transportnetzwerk automatisch zugewiesen wird.
  - Die verfügbaren Optionen hängen von den ausgewählten Kennzahlen ab

Im folgenden Beispiel wird das konfigurierte Transportnetzwerk **vorausgefüllt**, wenn der Auftrag erstellt und der **Abteilung Sammelgut** zugewiesen wird. Diese Abteilung wird ebenfalls automatisch zugewiesen, wenn die Auftragsmenge **weniger als 5 Einheiten** beträgt.




QARGO
Orders
Planning
Stops
Trips
Invoices
Dashboard
Companies
Resources
Locations
Rates
Configuration
Arynnes E...
Tasks
Rules
Additional fields
Documents
Printer configuration
Accounting
Order imports
Integrations
Mappings
Templates
Organisation settings
Rules
Manage and auto-assign
Departments
Resource groups
Planning groups
Auto-assign
Consignment fields
Order fields
Order transport network
Stop fields
Trip resource assignment
Departments
Type to filter
Depot1
Groupage
PRT TEST1
Add department
Groupage
General info
Name (*)
Groupage
Code
ID for order sequence
Category (*)
Order
Active
Active
Description
Rules: assign department if ONE of the following rules applies
Rule 1: applies if ALL conditions are fulfilled
Calculation method (*)
Simple rule
Metric (*)
Goods (ordered) / Quantity
Operator (*)
Is smaller than
Quantity (*)
5
Add condition
Add rule


QARGO
Orders
Planning
Stops
Trips
Invoices
Dashboard
Companies
Resources
Locations
Rates
Configuration
Arynnes E...
Tasks
Rules
Additional fields
Documents
Printer configuration
Accounting
Order imports
Integrations
Mappings
Templates
Organisation settings
Rules
Manage and auto-assign
Departments
Resource groups
Planning groups
Auto-assign
Consignment fields
Order fields
Order transport network
Stop fields
Trip resource assignment
Transport network assignment
Item 1
Transport network
Transport network
Arynne Network
Conditions
Calculation method (*)
Simple rule
Metric (*)
Order / Department
Operator (*)
In
Value (*)
Groupage
Add condition
Add item


QARGO
Orders
Planning
Stops
Trips
Invoices
Dashboard
Companies
Resources
MY20260042
To plan
Arynne
ULEZ
Customer
Rolls-Royce
VAT number
GB345886022
Order creation date
Tu 03/02/2026
Transport service
Priority
Responsible
arynne@qargo.com
Route
Distance: 55 mi (0 mi empty + 55 mi loaded)
Postcode distance: 49 mi (0 mi empty + 49 mi loaded)
Total: 3h 32m
EU - Artic/Semi-truck Combustion engine
80.78 kg = 18.82 kg + 61.97 kg
Department
Groupage
Order group

‼️ Zu beachtende Einschränkungen

- Wenn `Order > Department` als Kennzahl in Transportnetzwerkregeln verwendet wird, funktioniert dies nicht für Abteilungen, die durch andere Regeln automatisch gesetzt werden.
  Transportnetzwerkregeln werden derzeit vor den Abteilungsregeln ausgewertet.
- Das Transportnetzwerk wird nur bei der Auftragserstellung automatisch zugewiesen
- Übereinstimmungen bei letzter Lieferung/erster Abholung sind bei Aufträgen mit mehreren Sendungen nicht garantiert
- Das Transportnetzwerk kann während der Auftragserstellung nicht geleert werden, lässt sich aber nach der Auftragserstellung entfernen

---

Weitere Optionen für die automatische Zuweisung


- Mit Regeln für **Abteilungen** lässt sich ein Auftrag anhand festgelegter Bedingungen automatisch einer Abteilung zuordnen.
  - **Weitere Informationen zu Abteilungen** 👉 **Hier klicken**
- **Ressourcengruppen** hinzufügen, um Planungsboards zu organisieren, einfach zu filtern, anzupassen und die Sichtbarkeit in Planung und Vorplanung zu verbessern.
  - **Weitere Informationen zu Ressourcengruppen** 👉 **Hier klicken**

Regeln für **Planungsgruppen** vereinfachen die Zuordnung von Aufträgen zu bestimmten Planungsgruppen.

- **Weitere Informationen zu Planungsgruppen** 👉 **Hier klicken**

Überschreiben für eine Regel aktivieren

📚 Nur für Sendungsfelder, Auftragsfelder und Stoppfelder verfügbar.



- Zu **Konfiguration > Regeln** navigieren.
- Den Feldtyp im Seitenmenü **Automatische Zuweisung** auswählen (Sendungsfelder, Auftragsfelder und Stoppfelder).

- Eine bestehende Regel öffnen oder auf **Element hinzufügen** klicken, um eine neue Regel zu erstellen.
- Den Toggle **Vorhandene Werte überschreiben** im Konfigurationsbereich der Regel suchen.
- Den Schalter umlegen:
  - Toggle **aus** (Standard): Die Regel überspringt jedes Feld, das bereits einen Wert enthält. Vorhandene Daten bleiben erhalten.
  - Toggle **an**: Die Regel ersetzt den vorhandenen Feldwert, wenn die konfigurierte Bedingung bei einem Erstellungs- oder Aktualisierungsereignis erfüllt ist.
- Die Regel speichern.

📚 Bestehende Regeln sind von dieser Änderung nicht betroffen. Das Verhalten ändert sich erst, wenn der Toggle für eine bestimmte Regel ausdrücklich aktiviert wird. **Überschrieben wird nur beim Auslösen**: Die Regel ersetzt den Feldwert in dem Moment, in dem die konfigurierte Bedingung erfüllt ist (bei einem Erstellungs- oder Aktualisierungsereignis).

📚 Der Toggle **Vorhandene Werte überschreiben** gilt nur für reguläre Felder. Auf Extras hat er keine Auswirkung.

Einschränkungen

- Der Toggle wird **pro Regel** konfiguriert. Es gibt keinen globalen Schalter, um das Überschreiben für alle Regeln gleichzeitig zu aktivieren, und keine Massenaktion, um mehrere bestehende Regeln in einem Schritt umzuschalten.
- **Überschrieben wird nur beim Auslösen**: Die Regel ersetzt den Feldwert in dem Moment, in dem die konfigurierte Bedingung erfüllt ist (bei einem Erstellungs- oder Aktualisierungsereignis). Bereits vorhandene Datensätze werden nicht rückwirkend aktualisiert. Damit das neue Verhalten greift, muss der betroffene Datensatz bearbeitet oder erneut ausgelöst werden.

Stopp- und Fracht-Extras automatisch zuweisen

Regeln für die automatische Zuweisung können jetzt nicht nur Feldwerte, sondern auch Extras hinzufügen. Extras wie Hebebühne, Reinigung, Zollabwicklung oder ADR-Abwicklung müssen nicht mehr bei jedem Stopp oder jeder Frachtzeile von Hand angehakt werden. Wenn ein Stopp oder eine Frachtzeile die Bedingungen der Regel erfüllt, werden die gewählten Extras automatisch hinzugefügt. Das spart Zeit und stellt sicher, dass die Preisliste die Gebühr immer berücksichtigt.

- **Stopp-Extras** werden in der Kategorie **Stoppfelder** eingerichtet.
- **Fracht-Extras** werden in der neuen Kategorie **Frachtfelder** eingerichtet.
- **Auftragsfelder** und **Sendungsfelder** bieten keine Extras an.

🧰 Die **Extras müssen bereits vorhanden sein**, bevor sie in einer Regel verwendet werden können. Nur Extras, die bereits unter **Tarife > Auftragseingabe** konfiguriert sind, erscheinen in der Auswahl **Wert** der Regel. Weitere Informationen 👉 Tarife – Stopp-Extras und 👉 Fracht-Extras.


Anwendungsfälle

- **Produktbasiertes Stopp-Extra**: Ein Unternehmen für Flüssigguttransporte mit einem großen Produktkatalog benötigt jedes Mal ein festes Stopp-Extra (z. B. *Schwallwände*), wenn ein bestimmtes Produkt transportiert wird. Eine Stopp-Extra-Regel mit einer Bedingung auf das Frachtprodukt macht das manuelle Hinzufügen bei jedem Auftrag überflüssig.

- **Zuschlag nach Gebiet**: Ein Mitglied eines Palettennetzwerks benötigt bei Lieferungen an bestimmte Postleitzahlen ein Stopp-Extra als Zuschlag. Eine Stopp-Extra-Regel mit einer Postleitzahlbedingung fügt den Zuschlag automatisch hinzu.
- **Kundenspezifische Extras**: Eine Lieferung an einen bestimmten Kunden benötigt immer eine Hebebühne. Eine Stopp-Extra-Regel mit einer Kundenbedingung und dem Stopptyp **Lieferung** fügt *Hebebühne* zu jeder passenden Lieferung hinzu.
- **Bestehende Nutzer der automatischen Zuweisung**: Unternehmen, die bereits Regeln für die automatische Zuweisung von Feldern nutzen, können ihre wiederkehrenden Extras jetzt an derselben Stelle verwalten.

Stopp-Extra-Regel erstellen


1. Zu **Konfiguration > Regeln** navigieren.
2. Im Seitenmenü **Automatische Zuweisung** die Option **Stoppfelder** auswählen.
3. Auf **Regel hinzufügen** klicken, um eine neue Regel zu erstellen, oder eine bestehende Regel öffnen.
4. Die Regel zur leichteren Identifizierung benennen (z. B. „Hebebühne – Lieferungen Kunde X“).
5. Im Dropdown **Feld** die Option **Extras** auswählen.
6. Ein oder mehrere Stopp-Extras in der Mehrfachauswahl **Wert** auswählen.
7. Die **Bedingungen** wie bei jeder anderen Regel festlegen (z. B. einen Kunden, ein Produkt in der Fracht oder den Stopptyp).
8. Die Regel speichern.



📚 **Ein Stopp-Extra wird nur zu Stopps hinzugefügt, die das Extra zulässt**. Jedes Stopp-Extra hat unter **Tarife > Auftragseingabe** eine eigene Einstellung für **Abholung**, **Lieferung** und **Andere Stopps**. Wenn ein Extra mehr als einen Stopptyp zulässt, eine Regelbedingung hinzufügen, um die Auswahl einzugrenzen (z. B. nur Lieferstopps).

Fracht-Extra-Regel erstellen


1. Zu **Konfiguration > Regeln** navigieren.
2. Im Seitenmenü **Automatische Zuweisung** die Option **Frachtfelder** auswählen.
3. Auf **Element hinzufügen** klicken, um eine neue Regel zu erstellen, oder eine bestehende Regel öffnen.
4. Die Regel zur leichteren Identifizierung benennen.
5. Im Dropdown **Feld** die Option **Extras** auswählen.
6. Ein oder mehrere Fracht-Extras in der Mehrfachauswahl **Wert** auswählen.
7. Die **Bedingungen** für die Regel festlegen.
8. Die Regel speichern.



📚 Fracht-Extras haben keine eigene Stopptyp-Einstellung. Allein die Regelbedingungen entscheiden, welche Frachtzeilen das Extra erhalten. Die Bedingungen sollten daher möglichst genau sein.

🧰 Wenn Qargo Intelligence aktiviert ist, werden beim Hinzufügen einer Regel 2 Optionen angezeigt:

- **KI-basiert**: erstellt Regeln mit dem Qargo-KI-Agenten.
- **Manuell**: erstellt Regeln mit den oben beschriebenen Schritten.



💬 Für weitere Informationen zum Abonnement der Funktion Qargo Intelligence an den zuständigen Qargo-Kundenbetreuer wenden.

Wann Extra-Regeln ausgeführt werden

- **Stopp-Extra-Regeln** werden ausgeführt, wenn ein Stopp erstellt wird. Das gilt auch für Stopps, die zu einem bestehenden Auftrag oder Versand hinzugefügt werden, nicht nur für Stopps, die mit einem neuen Auftrag erstellt werden.
- **Fracht-Extra-Regeln** werden ausgeführt, wenn eine Frachtzeile (Ware) erstellt wird. Das Extra wird nur zu dieser Frachtzeile hinzugefügt. Andere Frachtzeilen desselben Auftrags bleiben unverändert.
- **Bedingungen**, **Berechnungsmethode** und **Kennzahlen** funktionieren genauso wie bei Regeln für reguläre Felder.

Was im Auftrag passiert

- Extras, die durch eine Regel hinzugefügt werden, verhalten sich genauso wie von Hand hinzugefügte Extras. Sie erscheinen am Stopp oder an der Frachtzeile, fließen in Preislisten und Rechnungsstellung ein und zählen für die Ressourcenkompatibilität.
- Extras werden nie doppelt hinzugefügt. Wenn das Extra bereits am Stopp oder an der Frachtzeile vorhanden ist, überspringt die Regel es.

- Wenn mehrere Regeln auf denselben Stopp oder dieselbe Frachtzeile zutreffen, werden die Extras aller Regeln zusammen hinzugefügt. Das unterscheidet sich von regulären Feldern, bei denen nur der Wert einer Regel verwendet wird.

Einschränkungen – Extras

- **Regeln fügen Extras nur hinzu.** Der Toggle **Vorhandene Werte überschreiben** gilt nicht für Extras. Eine Regel entfernt oder ersetzt nie ein Extra, das bereits am Stopp oder an der Frachtzeile vorhanden ist.
- **Später hinzugefügte Fracht führt Stoppregeln nicht erneut aus.** Wenn Fracht zu einer bestehenden Sendung hinzugefügt wird, werden die Stopp-Extra-Regeln für diese Sendung nicht erneut geprüft. Eine Regel wie „schwere Fracht fügt ein Stopp-Extra Gabelstapler hinzu“ funktioniert nur, wenn die Fracht bereits im Auftrag ist, wenn der Stopp erstellt wird.
- **Der interne Stopptyp ist nicht als Bedingung verfügbar.** Ein Extra auf Basis eines internen Stopptyps (z. B. eines Zoll- oder Reinigungsstopps) hinzuzufügen, wird mit diesen Regeln noch nicht unterstützt.
- **Regeln fügen keine Stopps hinzu.** Extra-Regeln fügen Extras zu bereits vorhandenen Stopps hinzu. Sie erstellen keine neuen Stopps.
- **Bestehende Datensätze werden nicht aktualisiert.** Regeln werden nur für neue Stopps und Frachtzeilen ausgeführt. Stopps und Fracht, die vor dem Speichern der Regel erstellt wurden, erhalten das Extra nicht.
- **Nur Stopp- und Fracht-Extras.** Andere Elemente, z. B. Vorfälle, können nicht mit Regeln für die automatische Zuweisung hinzugefügt werden.

Nicht übermitteln: automatisch mit einer KI-basierten Stoppregel setzen

Eine KI-basierte Regel unter **Stoppfelder** kann **Nicht übermitteln** für einen Stopp anhand seiner Aktivität setzen. Qargo behält diese Stopps in der Fahrt, sendet sie aber nicht an die Fahrer-App oder das Flottensystem.


Voraussetzungen


Qargo Intelligence muss aktiviert sein. Der Regeltyp **KI-basiert** wird nur angezeigt, wenn Qi aktiv ist.


> 💬 Wenn die **KI-basierten Regeln** nicht angezeigt werden, an den zuständigen Qargo-Kundenbetreuer wenden, um Qargo Intelligence zu aktivieren.

Regel „Nicht übermitteln“ erstellen

1. Zu **Konfiguration > Regeln** navigieren.
2. Im Seitenmenü **Automatische Zuweisung** die Option **Stoppfelder** auswählen.
3. Auf **Regel hinzufügen** klicken und **KI-basiert** wählen.
4. Die Regel in einfachen Worten in den Chat **Qargo AI Rules Agent** eingeben, z. B. „Wenn die Aktivität eines neuen Stopps Tagesende ist, diesen nicht übermitteln“.
5. Die Regel prüfen und auf **Regel validieren** und anschließend auf **Regel speichern** klicken.
6. Den Regelbereich speichern.



QARGO
Quotes
Orders
Planning
Stops
Trips
Invoices
Dashboard
Companies
Resources
Locations
Rates
Configuration
Shoko Playground
Tasks
Rules
Additional fields
Documents
Printer configuration
Accounting
Order imports
Integrations
Mappings
Templates
Organisation settings
Rules
Manage groups
Departments
Resource groups
Planning groups
Auto-assign
Consignment fields
Order fields
Order transport network
Stop fields
Cargo fields
Trip resource assignment
Departments
Planning groups
Order confirmation scanning
Planning
Stop duration
Validations
Stop fields
Search
Show all rules
Add rule
AI rules
Rule name
Rule summary
Customer
Location
No Data
Manual rules
Rule name
Rule summary
Overwrite existing values
No Data
Rule details
Position
Show form context
Rule type
AI based
Manual
Apply rule when
Overwrite existing values
Customers
Qessin
Locations
All locations
Rule
New rule
Qargo AI Rules Agent
Use class
New chat
The rule is ready for your review. It applies to customer Qessin only. It sets "skip dispatch" on new stops whose activity is End of day. That covers all three End of day variants. It only runs when a stop is created, so it won't change stops that already exist.
15:45
Rule name
Skip Dispatch for End of Day Stops
Rule
Validate
When a new stop's activity is End of day, the stop is set to skip dispatch, so it stays on the trip but is not sent to the driver app or subcontractor.
Customers
Qessin
Show technical details
Validate rule
Describe when this rule should apply and which field to assign...
Qargo Intelligence can make mistakes. Check important info.
Support
Cancel
Save


ations
Rates
Configuration
Shoko Playground
appings
Templates
Organisation settings
Rule details
Position
Show form context
Rule type
AI based
Manual
Apply rule when
Overwrite existing values
Customers
Qessin
Locations
All locations
Rule
New rule
Qargo AI Rules Agent
Use class
New chat
The rule is ready for your review. It applies to customer Qessin only. It sets "skip dispatch" on new stops whose activity is End of day. That covers all three End of day variants. It only runs when a stop is created, so it won't change stops that already exist.
15:45
Rule name
Skip Dispatch for End of Day Stops
Rule
Validate
Preview what this rule would change.
Nothing is saved.
Stop
Object to validate against
Run
Save rule
Describe when this rule should apply and which field to assign...
Qargo Intelligence can make mistakes. Check important info.
Support
Cancel
Save



Funktionsweise

- **Wann die Regel ausgeführt wird:** bei jedem neuen Stopp. Das umfasst **Auftrag erstellen**, den Auftragsimport, die API sowie Stopps, die mit **Auftrag bearbeiten** oder **Stopp hinzufügen** hinzugefügt werden.
- **Bestehende Stopps:** Das Bearbeiten eines Stopps führt die Regel nicht erneut aus. Eine neue oder geänderte Regel aktualisiert keine bereits vorhandenen Stopps.
- **Manuelle Regeln:** Sie können **Nicht übermitteln** nicht setzen. Das ist nur mit KI-basierten Regeln möglich.
- **Zurückschalten:** Der Disponent kann einen ausgeschlossenen Stopp weiterhin über das Planungsboard mit **Nicht übermitteln > Dieser Stopp** übermitteln.


Type to filter
Any stop
1 day
Plan trip around this stop
Trip's fixed reference stop
Find nearby
Add break/rest here
Add stop before
Add stop after
Edit stop
Do not dispatch
Unplan
Trip-0000222
Trip-0000222
This stop
Multiple stops
Resources (3)
Extras
Last locati
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
Barnard
Angus Mills
Delhaize Heve...
31/10 10:11
Fredrik
Subcontractor Gent
Trips without resource group
Angus...
Standard trailer (tes...
Multiple resources with...
Used on Trip-0000227
Angus Mills
Used on Trip-0000229
Angus Mills
Legend:
Blocked
To plan
Do not plan
To dispatch
Planned
In transit
At stop
Completed
Warning

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Feld wird nicht automatisch befüllt	Prüfen, ob die Regel für den richtigen Bereich konfiguriert ist (Auftrag, Sendung, Fahrt, Stopp).\
Prüfen, ob der Auslöser der Regel zum richtigen Zeitpunkt ausgeführt wird (Erstellung oder Aktualisierung).\	
Sicherstellen, dass keine widersprüchlichen Regeln den Wert nach dem Setzen überschreiben.	
Falsche Werte	Die Wertdefinitionen der Regel und mögliche Abhängigkeiten von anderen Feldern prüfen.\
Prüfen, ob die Bedingungen der Regel zum tatsächlichen Datenkontext passen.	
Regel wird nicht ausgelöst	Prüfen, ob die Regel aktiviert ist\
Prüfen, ob die Regel auf Daten angewiesen ist, die bei der Erstellung noch nicht verfügbar sind.	
Inkonsistente Daten nach Aktualisierungen	Wenn ein Feld durch eine spätere Regel überschrieben wird, die Prioritäten der Regeln anpassen oder zusätzliche Bedingungen hinzufügen, um unbeabsichtigtes Überschreiben zu verhindern.
Feldwert wird trotz aktiviertem Toggle nicht überschrieben	Prüfen, ob die Auslösebedingung der Regel für den Datensatz erfüllt ist.\
Prüfen, ob der Bereich der Regel zum Objekttyp passt (Auftrag, Sendung oder Stopp).\	
Prüfen, ob eine spätere Regel das Feld auf einen früheren Wert zurücksetzt.	
Feld bleibt nach Ausführung der Regel mit aktiviertem Toggle leer	Regeln werden bei Erstellungs- und Aktualisierungsereignissen ausgeführt; die Regel wurde möglicherweise noch nicht ausgelöst.\
Den betroffenen Datensatz erneut speichern oder erneut auslösen, damit die Regel ausgewertet wird.	
Unerwartete Werte in bestehenden Datensätzen	Regeln mit aktiviertem Toggle aktualisieren bestehende Datensätze nicht rückwirkend.\
Nur Datensätze, die nach dem Aktivieren des Toggles erstellt oder bearbeitet wurden, zeigen das Überschreibverhalten.	
Extras werden im Dropdown **Feld** nicht angezeigt	Extras werden nur in **Stoppfelder** und **Frachtfelder** angeboten, nicht in **Auftragsfelder** oder **Sendungsfelder**.
Kategorie **Frachtfelder** nicht sichtbar	Die Kategorie wird nur angezeigt, wenn Fracht-Extras konfiguriert sind. Zuerst Fracht-Extras unter **Tarife > Auftragseingabe** hinzufügen.

Problem	Lösung
Kategorie **Stoppfelder** nicht sichtbar	Die Kategorie wird nur angezeigt, wenn im Konto Stoppfelder verfügbar sind. Für Hilfe an den Qargo-Kundenbetreuer wenden.
Extra wird in der Auswahl **Wert** nicht aufgeführt	Prüfen, ob das Extra unter **Tarife > Auftragseingabe** vorhanden und nicht archiviert ist.
Stopp-Extra wird nicht zu einem Stopp hinzugefügt	Prüfen, ob die Einstellung **Abholung**, **Lieferung** und **Andere Stopps** des Extras diesen Stopptyp zulässt. - Prüfen, ob die Regelbedingungen zum Stopp passen. - Prüfen, ob der Stopp nach dem Speichern der Regel erstellt wurde.
Stopp-Extra wird nach dem Hinzufügen von Fracht zu einem Auftrag nicht hinzugefügt	Später hinzugefügte Fracht führt Stoppregeln nicht erneut aus. Die Fracht muss bereits im Auftrag sein, wenn der Stopp erstellt wird.
Vorhandenes Extra wird durch eine Regel nicht ersetzt oder entfernt	Erwartetes Verhalten. Regeln fügen Extras nur hinzu, und der Toggle **Vorhandene Werte überschreiben** gilt nicht für Extras.
Mehr Extras als erwartet an einem Stopp oder einer Frachtzeile	Mehrere Regeln haben zugetroffen. Die Extras aller zutreffenden Regeln werden zusammen hinzugefügt. Die Bedingungen sich überschneidender Regeln prüfen.
Fracht-Extra wird zu den falschen Frachtzeilen hinzugefügt	Fracht-Extras haben keine Stopptyp-Einstellung, daher entscheiden allein die Regelbedingungen. Die Bedingungen genauer fassen.
Nicht übermitteln wird in einer manuellen Regel nicht angeboten	Nur KI-basierte Regeln können **Nicht übermitteln** setzen. Die Regel mit dem Regeltyp **KI-basiert** erstellen.
Bestehende Stopps werden nach dem Speichern der Regel nicht ausgeschlossen	Regeln werden nur für neue Stopps ausgeführt. Bestehende Stopps auf dem Planungsboard mit **Nicht übermitteln** ausschließen.

Weitere Tipps

- Mit wenigen Regeln mit großer Wirkung beginnen und schrittweise erweitern, um komplexe Abhängigkeiten zu vermeiden.
- Jede Regel mit einer kurzen Beschreibung ihres Zwecks und der betroffenen Felder dokumentieren.
- Eine einheitliche Namenskonvention für Regeln verwenden, damit sie leicht zu finden sind (z. B. „Route_Zones_AutoFill“ oder „CustomerRefs_Defaults“).
- Regeln regelmäßig prüfen und solche außer Betrieb nehmen, die nicht mehr benötigt werden oder durch neue Konfigurationen ersetzt wurden.

Die Funktion zur automatischen Zuweisung vereinfacht die Datenverwaltung, indem sie wichtige Felder nach klar definierten Regeln automatisch befüllt. So lassen sich Abläufe optimieren, die manuelle Dateneingabe reduzieren und die Einheitlichkeit über Fahrten, Aufträge, Sendungen und Stopps hinweg verbessern.

💬 Für weitere Unterstützung bei der Einrichtung automatischer Zuweisungen an den Kundenbetreuer oder den Qargo-Support wenden.