Felder in Ressourcen konfigurieren

Felder in Ressourcenprofilen unter „Zusätzliche Felder“ und „Ressourcen“ konfigurieren. Wenn die Qargo-Standardfelder nicht ausreichen, benutzerdefinierte Felder hinzufügen und auswählen, für welche Ressourcen sie gelten. Bleibt das Feld leer, wird das benutzerdefinierte Feld in allen Profilen angezeigt.

Aktualisiert 8. September 2026

Qargo enthält in allen Ressourcenprofilen Standardfelder. Bei Bedarf können Nutzer jedoch Felder zum Ressourcenprofil hinzufügen oder daraus entfernen.

Zusätzliche Felder in einem Ressourcenprofil konfigurieren

- Zu **Konfiguration > Zusätzliche Felder** navigieren
- In der linken Seitenleiste **Ressourcen** auswählen
    - Auf **Intermodale Verbindungen** klicken, um ein Feld einer intermodalen Verbindung hinzuzufügen oder zu ändern

Es gibt 2 Tabs:


- **Standardfelder** zeigt alle in Qargo enthaltenen Felder. Grün hervorgehobene Felder sind im Profil aktiv. Graue Felder sind verfügbar, müssen jedoch aktiviert werden, damit sie im Ressourcenprofil angezeigt werden.
    - Auf das Stiftsymbol klicken und **Aktiv** festlegen, um das Feld sichtbar zu machen



- **Benutzerdefinierte Felder** ermöglicht es Nutzern, bestimmte Felder, die für Ressourcen benötigt werden, manuell hinzuzufügen. Felder können für bestimmte Ressourcen aktiviert werden.
    - Auf **Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen** klicken
    - Dem Feld einen eindeutigen Namen geben (erforderlich)
    - Den Feldtyp auswählen, und zwar die Option, die am besten zum Bedarf passt (erforderlich)
    - Auswählen, ob das Feld **Immer anzeigen** soll und ob es **Erforderlich** ist (Toggles)
    - Bei Bedarf eine Beschreibung hinzufügen (optional). Diese wird nur internen Nutzern angezeigt
    - Auswählen, für welche Ressourcentypen die neuen Felder gelten. Mehrere Optionen können ausgewählt werden. (Optional)



- Sobald die **Standardfelder** auf „Aktiv“ gesetzt bzw. die **Benutzerdefinierten Felder** erstellt sind, müssen sie im Seitenmenü **Anpassen** auf dem jeweiligen Ressourcen-Tab aktiviert werden.



🧰 Das Feld **Ressourcentyp** leer lassen, um das neue Feld auf alle Ressourcenprofile anzuwenden. Es wird dann im Abschnitt **Zusätzliche Informationen** angezeigt.