
Neuen Standort erstellen

Dieser Artikel beschreibt, wie ein neuer Standort erstellt wird, damit er in Aufträgen verwendet werden kann.


Aktualisiert 14. Juli 2026

Die am häufigsten verwendeten Standorte unter **„Standorte“** erstellen. Das spart Zeit beim Erstellen von Aufträgen. So wird sichergestellt, dass der richtige Standort verwendet wird, und Fehler bei der Auswahl von Stopp-Standorten werden vermieden.

- Zu **Standorte** navigieren und in der Kopfzeile auf ***„Standort“*** klicken. Daraufhin öffnet sich die Standortliste.
- Es gibt 3 voreingestellte Ansichten, die als Registerkarten angezeigt werden:
  - Aktiv
  - Inaktiv
  - „Ansicht erstellen“ (angezeigt als **„+Ansicht“**)
- Über **„Spalten bearbeiten“** eine benutzerdefinierte Ansicht erstellen. Dadurch öffnet sich links auf dem Bildschirm ein Seitenmenü.
  - Über die Toggles auswählen, welche Spalten angezeigt werden.
  - Jede Zeile zeigt die Standortdetails und kann über das Kontrollkästchen ausgewählt werden. Beim Darüberfahren oder Auswählen wird der Standort auf der Karte hervorgehoben (blaue Stecknadel).



Spalten lassen sich an andere Positionen ziehen. Die Spaltenüberschrift bietet zusätzliche Filter, mit denen sich genauer steuern lässt, welche Daten angezeigt werden. Wenn ein Spaltenfilter aktiv ist, wird er hervorgehoben und ein Hinweis wird angezeigt.




Massenaktualisierungen auf der Registerkarte „Standorte“ sind eingeschränkt. Bei der Auswahl mehrerer Standorte können nur zwei Felder gesammelt aktualisiert werden:

- **Standortstatus** (Aktiv / Inaktiv)
- **Im Kundenportal auswählbar**

Andere Standortfelder (darunter Stoppdauer, Zeitfenster, Öffnungszeiten und Standardwerte für die Auftragseingabe) können nicht gesammelt aktualisiert werden. Sie müssen für jeden Standort einzeln bearbeitet werden.

Neuen Standort hinzufügen

- Auf **„Standort erstellen“** klicken.




Es gibt 2 Möglichkeiten, den neuen Standort und die Kundendetails einzugeben.

1. Die Standortdetails manuell eingeben.
    1. Den Kundennamen / Anzeigenamen eingeben


2. Auswählen, ob der Standort im Kundenportal verfügbar ist
3. Die Kundenadresse manuell eingeben

2. Die Google-Maps-Suche verwenden.
    1. Den Kundennamen und, falls vorhanden, weitere zugehörige Informationen (z. B. Stadt) eingeben.
    2. Den richtigen Standort aus den im Dropdown-Menü vorgeschlagenen Optionen auswählen.




    3. Im Standort können verschiedene Optionen ausgefüllt werden. Diese werden zu Standardwerten, wenn der Standort in Aufträgen verwendet wird.


- Terminal- / intermodale Standorte: Häufig verwendete Standorte verknüpfen.




- Stoppaktionen: Bestimmte Stoppaktionen, die dem Standort zugeordnet sind, vorab festlegen. Wenn nichts festgelegt ist, richten sich die verfügbaren Optionen nach dem im Auftrag ausgewählten Transportservice.



- Öffnungszeiten: Standardzeiten auswählen, zu denen der Standort geöffnet ist.




- Standardwerte für die Auftragseingabe: Abhängig von der Stoppaktivität können Standardwerte für Zeitfenster, Stoppdauer und Extras festgelegt werden, die immer dem Standort zugeordnet sind. Wenn der Standort in einem Auftrag ausgewählt wird, werden die Standardwerte vorausgefüllt.




Hier klicken, um mehr über Zeitfenster zu erfahren

  - 💡 Standardwerte für die Auftragseingabe, einschließlich der Stoppdauer, werden für jeden Standort einzeln festgelegt. Sie können nicht für mehrere Standorte gesammelt aktualisiert werden.

- Verknüpfte Details (Kontakte, Kunden, Aufträge): Einen Kontakt mit einer zugehörigen Rolle für den Standort hinzufügen. Bestimmte Kunden können mit dem Standort verknüpft werden. Alle Aufträge, in denen der Standort verwendet wurde, werden unter „Verknüpfte Aufträge“ angezeigt.




Beim Erstellen eines Auftrags kann der Kunde ebenfalls über dieselben Optionen (manuell / Google-Standort) hinzugefügt werden. Dabei wird jedoch nur der Kunde erstellt. Der Standort wird nicht zur Standortdatenbank hinzugefügt.




Standorte exportieren

Die Standortliste kann als Tabelle (XLSX) exportiert werden, entweder als ausgewählte Zeilen oder als vollständige gefilterte Liste. Der Export funktioniert wie die bestehenden Exporte für **Kunden**, **Fahrer** und **Fahrzeuge**. So stehen Stammdaten zu Standorten auch außerhalb von Qargo zur Verfügung, etwa für Prüfungen, zur Weitergabe oder zum Abgleich mit externen Systemen.




Standorte exportieren

1. Die Listenseite **Standorte** öffnen.
2. Bei Bedarf Filter anwenden, um eine Liste bestimmter Standorte zu erstellen.



3. Um nur bestimmte Einträge zu exportieren, die Zeilen über die Kontrollkästchen auswählen.


4. Auf **Exportieren** klicken und dann **Ausgewählte Zeilen** oder **Alle** wählen.



- **Ausgewählte Zeilen** exportiert nur die markierten Zeilen
- **Alle** exportiert alle Standorte, die den aktiven Filtern entsprechen, unabhängig von der Seitenaufteilung. Die Sortierreihenfolge wird in der Datei nicht übernommen.

Exportierte Felder

Der Standardexport umfasst: Name, Anzeigename, Code, externe ID, vollständige Adresse, Koordinaten, Zeitzone und Kennzeichen für den Standorttyp (Hafen, Frachtstation, Containerterminal, Rechnungsstandort des Kunden, Lager).



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	ID	Name	Display nar	Code	External ID	Description	Address	Second line	Postal code	City	State	Country	Latitude	Longitude	Is port	Is cargo sta	Is containe	Is customer billing location		
2	0effec29-a	Amsterdam					Amsterdam			Amsterdam		NL	52.367573	4.9041389	false	false	false	false		
3	0fbacba9-8	Euroports Containers T524 Antwerp					Muisbroeklaan 61		2030	Antwerp		BE	51.300006	4.33337	true	true	false	false		
4	1baf45db-4	Antwerp					Antwerp			Antwerp		BE	51.219930	4.4149903	false	false	false	false		
5	204ef919-f	San Diego International Airport					Harbor Island Drive		92101	San Diego	California	US	32.732890	-117.1897	false	false	false	false		
6	3f2f7577-2	Londen					London			London		GB	51.507217	-0.127586	false	false	false	false		
7	5060ac18-i	Hasselt					Hasselt			Hasselt		BE	50.930462	5.3324297	false	false	false	false		
8	50e2ba28-i	Chicago					Chicago			Chicago	Illinois	US	41.88325	-87.63238	false	false	false	false		
9	6399c9ab-	Cork					Cork			Cork	Cork	IE	51.898514	-8.475603	false	false	false	false		
10	7302b637-	Manvers Way Business Park					Manvers		S63 7EL	Rotherham		GB	53.502043	-1.323579	false	false	false	false		
11	7f2803ff-5	Eurotunnel UK Freight					Freight Departure Roac		CT18 8AY	Newington		GB	51.093281	1.1112931	false	true	false	false		
12	80982131-	120 Folmar Pkwy					Folmar Parkway 120		36105	Montgome	Alabama	US	32.268573	-86.36130	false	false	false	false		
13	8c3cd75f-4	Victoria Terminal 1					Victoria Terminal, 2 W		BT3 9JL	Belfast		GB	54.628980	-5.889704	true	false	false	false		
14	8e89c448-	Chicago Midway International Airport					South Cicero Avenue 5		60638	Chicago	Illinois	US	41.786775	-87.75218	false	false	false	false		
15	91d84704-	Dublin					Dublin			Dublin	Dublin	IE	53.349805	-6.260309	false	false	false	false		
16	a0c9d2fc-8	Ghent					Ghent			Ghent		BE	51.049992	3.7303853	false	false	false	false		
17	a9b361d7-	Belgium					Belgium		8380	Bruges		BE	51.352609	3.2171343	false	false	false	false		
18	bec95691-	Belfast					Belfast			Belfast		GB	54.594087	-5.961552	false	false	false	false		
19	cae6416a-5	Dublin	Dublin WH	Dublin WH			Dublin			Dublin	Dublin	IE	53.349805	-6.260309	false	false	false	false		
20	ced9971e-(	Las Vegas					Las Vegas		88901	Las Vegas	Nevada	US	36.18	-115.14	false	false	false	false		
21	dbc05e8e-(	Manchester					Manchester			Manchester		GB	53.480759	-2.242630	false	false	false	false		
22	f036253f-e	Tour & Taxis					Avenue du Port 86C		1000	Bruxelles		BE	50.865260	4.3486687	false	false	false	false		
23	f21b0dc0-5	Brussels Airport					Leopoldlaan		1930	Zaventem		BE	50.90024	4.4859439	false	false	false	false		
24	fbbf847c-a	Winsford Industrial Estate					Road One		CW7 3QJ	Winsford		GB	53.197580	-2.494824	false	false	false	false		

🧰 Super admins können über die Funktion **Vorlagen > Export erstellen** benutzerdefinierte Standortexporte erstellen.