Scans für Lieferfahrzeuge


Dieser Artikel erklärt, wie der Scan bei Lieferung (SCDV) und der Scan „Lieferfahrzeug abfahren“ (DPDV) mit der Qargo-App für Cross-Docking-Scans durchgeführt werden.

Aktualisiert 24. Oktober 2024


Ablauf im Betrieb

In der Qargo-Cross-Docking-App sind folgende Schritte erforderlich:


1. **Verladung** auswählen




2. Anschließend **Lieferfahrzeug beladen** auswählen




3. Danach das Fahrtenblatt scannen, um das Fahrzeug und die zu ladenden Paletten zu identifizieren:




Wenn kein Fahrten- bzw. Ladungsblatt mit Barcode vorhanden ist, kann auch die Fahrt-ID eingegeben werden. Diese ist in der Qargo-Web-App zu finden:




4. Anschließend erscheint eine Übersicht der Fahrtdetails mit:
    1. Startzeit + Fahrer
    2. Anzahl der Paletten, die gescannt werden müssen (unten)



5. Eine gescannte Palette erscheint unten unter den gescannten Paletten. Außerdem wird angezeigt, auf welchen Palettenstellplatz im Fahrzeug die Palette gestellt werden soll



6. Diese Aktion erstellt ein Ereignis „Lieferdepot beladen“, das an Contrado gesendet wird. Contrado wandelt dieses Ereignis in einen SCDV-Scan um.




7. Der Scan „Depart Delivery Vehicle“ (DPDV) muss **nicht** in Contrado durchgeführt werden. Qargo erledigt dies automatisch, sobald der Fahrer das Depot verlässt.


Nur für Fahrer, die die mobile App nicht nutzen

Die folgenden Schritte sind nur für Fahrer erforderlich, die die mobile App nicht nutzen (der DPDV wird nur gesendet, wenn der Fahrer das Depot mit der mobilen App verlässt):


- Contrado öffnen:




- Anschließend **Delivery vehicles** auswählen:




- Dort das bzw. die richtigen Lieferfahrzeuge auswählen und auf **Print delivery headers** klicken:



- Dies für alle eingerichteten Lieferfahrzeuge durchführen, die im Einsatz sind. Nach dem Drucken dieser Lieferfahrzeug-Header zu **Trunks > Header scanning** wechseln:



- Dort **Depart depot for delivery** auswählen:




Anschließend alle Header scannen, die im vorherigen Schritt gedruckt wurden.


Konfiguration

Damit die Scans der Lieferfahrzeuge korrekt mit Contrado synchronisiert werden, müssen die Fahrzeugcodes konfiguriert werden:


1. Zu **Trunks > View Headers** wechseln:




Anschließend **Delivery vehicles** auswählen:



2. Dort erscheint eine Liste aller Lieferfahrzeug-Header:



3. Sicherstellen, dass dieser Header mit dem Fahrzeugcode in Qargo übereinstimmt:



Alle Lieferfahrzeuge in Contrado müssen also einen passenden Code in Qargo haben. Es gilt: Feld **Contrado number** = Feld **Qargo-Ressourcencode**