PN – Palletforce: Nachverfolgung von Paletten-Barcodes und -Status

Nachverfolgung: Paletten-Barcodes und Status

Aktualisiert 17. März 2026

Palletforce liefert detaillierte Statusaktualisierungen für die Paletten, die das System durchlaufen.

Diese Statusmeldungen werden auf Ebene der einzelnen Paletten bereitgestellt. Die Paletten selbst werden über einen Barcode identifiziert. Jede Statusaktualisierung enthält einen Barcode, der angibt, zu welcher Palette sie gehört.

Diese Barcodes befinden sich physisch auf den Paletten. Die Statusmeldungen können beim Scannen eines solchen Barcodes mit einem physischen Barcodescanner oder auf andere Weise erzeugt werden.

Die Statuscodes sind im Folgenden aufgeführt:

Event Codes


Pallet Status	Description	Location	Mandatory
POC	The Consignment has been collected	Inputting Depot	Yes
SRID	Scanned Off Collection & Delivery Vehicle	Inputting Depot	Yes
SCOT	Scanned on Trunk	Inputting Depot	Yes
ARRD	Arrived at Delivery Depot	Delivery Depot	Yes
DSDH	Depot Holding Route	Delivery Depot	Yes
DELV	Scanned On Delivery Vehicle	Delivery Depot	Yes
DONR	En-route to delivery location	Delivery Depot	Yes
ARDL	Arrived at delivery location	Delivery Depot	Yes
POD	POD Received	Delivery Depot	Yes
PODD	POD Received Consignment Damaged	Delivery Depot	Yes
PODE	POD Received with Exception	Delivery Depot	Yes
DMGD	Delivered Damaged	Delivery Depot	Yes
ABRT	Delivery aborted	Delivery Depot	Yes

\


Umsetzung in Qargo {#h_56719db8aa}

Die den Paletten zugewiesenen Barcodes werden in Qargo registriert, sobald die erste Statusaktualisierung von Palletforce eingeht.

Die Barcodes werden zusammen mit der letzten Statusaktualisierung in der Sendung angezeigt. Auch der vollständige Verlauf kann angezeigt werden.



Visualisation of the barcodes in the consignment details section of the order detail



Full history of all pallet statuses, per pallet/barcode

Barcode-Generierung beim Cross-Docking

Für Aufträge, die über den Cross-Docking-Workflow von Palletforce abgewickelt werden, werden die Barcodes bei der Auftragserstellung oder beim Import generiert, nicht erst beim Versenden.

- Die Barcodes sind sofort verfügbar, sodass Etiketten gedruckt, auf den Paletten angebracht und während des gesamten Ablaufs von der Abholung bis zur Lieferung gescannt werden können.

📚 Der Barcode hat folgendes Format:

```
506 + {delivery depot code} + {service level} + {tracking number} + {pallet number}
```

Nach der Generierung werden der Barcode und die zugehörigen Statusaktualisierungen auf dieselbe Weise in der Sendung angezeigt wie Barcodes, die über den Standardablauf nach dem Versenden registriert werden.

- Der vollständige Scanverlauf (einschließlich der Ereignisse SRID, SCOT, ARRD und DELV) ist in der Zeitachse der Sendung verfügbar.

‼️ Wenn sich das Lieferdepot oder der Servicelevel ändert, nachdem der Barcode generiert wurde, muss der Barcode neu generiert werden, damit er gültig bleibt.