
Lokale Zonen für Transportnetzwerke einrichten

Dieser Artikel beschreibt, wie zugewiesene lokale Zonen für Transportnetzwerke eingerichtet werden. Die hier festgelegten Zonen überschreiben die offiziellen Gazetteer-Zonen.


Aktualisiert 5. November 2025

Im Folgenden wird beschrieben, wie lokale Zonen für das Netzwerk konfiguriert werden. Außerdem wird erläutert, wie Zonen hinzugefügt werden, die dem eigenen Unternehmen offiziell nicht zugewiesen sind, aber tatsächlich bedient werden. Eine genaue Konfiguration der Postleitzahlzonen ist entscheidend, um sicherzustellen, dass Ressourcen wie Depots, Lkw oder Platzhalter-Ressourcen effizient zugewiesen werden. Fehlkonfigurationen können zu unbeabsichtigten Zuweisungen oder betrieblichen Ineffizienzen führen.
Die in dieser Tabelle zugewiesenen Postleitzahlen und Depots überschreiben im Grunde den offiziellen „Gazetteer“. Dieses Überschreiben hilft, Ressourcenzuweisungen zu automatisieren, und stellt sicher, dass Depot-Stopps korrekt zu Aufträgen hinzugefügt werden. So werden Fehlleitungen und das Überspringen wichtiger Schritte verhindert.
Effiziente Transportabläufe hängen wesentlich von gut konfigurierten Postleitzahlzonen ab. Fehlkonfigurationen können sich auf die Auftragsroute, die Ressourcenzuweisung und die Depotabwicklung auswirken und möglicherweise zu Verzögerungen oder Ineffizienzen führen.

Zur Registerkarte **Standorte > Transportnetzwerke** navigieren, um die lokalen Zonen im System hinzuzufügen.




1. Das Transportnetzwerk auswählen, in dem lokale Zonen angepasst oder eingerichtet werden sollen, und zu **Eigene Postleitzahlen** navigieren




In der Tabelle können der Ländercode, die Postleitzahl und der eigene Depotcode eingegeben werden.

Die linke Tabelle für vollständige Postleitzahlen und Postleitzahlen mit „beginnt mit“ verwenden,
Die rechte Tabelle zum Eingeben von Postleitzahlbereichen verwenden.




Der Standard-Depotcode stellt sicher, dass Sendungen dem richtigen Depot zugewiesen werden, wenn die Postleitzahl in


den Tabellen unten nicht gefunden wird.



Nach dem Hinzufügen aller Daten die Änderungen speichern



Hinweis: Wenn für die Abhol- und Lieferpunkte einer Sendung kein Depot eingerichtet ist, wird automatisch die Standardzone angewendet. Zusätzlich können in solchen Fällen auch Platzhalter-Ressourcen wie „Dummy OA“ automatisch zugewiesen werden. Dies kann zu einer unbeabsichtigten Routenführung führen. Die Konfigurationen regelmäßig überprüfen, um solche Probleme zu beheben.


Consignment 1
Add info/doc
Cancel consignment
Collect
Delivery
Cargo
1
60
Half Pallet (Pallet): 1,
1 @ 100X100X45CM 60KG
Transport network
Requesting depot: 028 | Collection depot: 028 | Delivery depot: 130
Palletline
Barcodes
Consignment reference
-
Delivery note
13/03/2024 09:39
2510473-1 manifest.pdf
Pallet label (network)
13/03/2024 09:39
PalletLabels.pdf
Create pallet labels
-