
Wartestunden: Stopptypen auswählen


Informationen dazu, wie festgelegt wird, für welche Stopptypen die Wartestunden gelten

Aktualisiert 24. Oktober 2024

Wenn die Kennzahl „Wartestunden pro Stopp“ ausgewählt ist, können Bedingungen hinzugefügt werden. Damit wird festgelegt, für welche Stopps die Wartestunden gelten:



Folgende Bedingungen stehen zur Auswahl:



Konfiguration (bei Containertransport überspringen)

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- Nur Abholstopps: umfasst nur die Abholstopps
- Nur Abhol-/Lieferstopps: umfasst sowohl die Abhol- als auch die Lieferstopps.
- Nur Lieferstopps: umfasst nur die Lieferstopps

Um alle Stopps auszuwählen, die keine Abhol- oder Lieferstopps sind (z. B. Zoll, Reinigung usw.), „**Nur Abhol-/Lieferstopps**“ auswählen und die Bedingung auf **false** setzen:

Konfiguration für Containertransport


Für Containertransport stehen folgende Kennzahlen zur Verfügung:

- Nur Abgabestopps (Container): Stopps, an denen ein Container abgegeben wird, entweder leer oder beladen
- Nur Stopps zum Laden von Ware (Container): Ware wird in den Container geladen
- Nur Stopps zum Laden/Entladen von Ware (Container): Ware wird in den Container geladen oder aus dem Container entladen. Das geschieht in der Regel beim Kunden.
- Nur Aufnahmestopps (Container): Stopps, an denen ein Container aufgenommen wird, entweder leer (bei Export) oder beladen (bei Import)
- Nur Aufnahme-/Abgabestopps: umfasst sowohl die Aufnahmestopps als auch die Abgabestopps für leere oder beladene Container.
- Nur Stopps zum Entladen von Containern (Container): Stopps, an denen Ware aus dem Container entladen wird.

Beispielszenarien für Container

Separate Preisberechnung oder freie Wartezeit für das Laden/Entladen von Ware und für alle anderen Stopps


Zuerst wird ein Preis für die Lade-/Entladestopps berechnet (70 Euro pro Stunde, davon 2 Stunden frei). Anschließend wird ein Preis für alle anderen Stopps berechnet (60 Euro pro Stunde, davon 1 Stunde frei). Bei der zweiten Preisberechnung ist „Nur Stopps zum Laden/Entladen von Ware (Container)“ auf false gesetzt



Separate Preisberechnung oder freie Wartezeit für das Laden/Entladen von Ware, für Aufnahme-/Abgabestopps von Containern und für alle anderen Stopps

Es ist auch möglich, eine separate Preisberechnung für Folgendes festzulegen:

1. Laden/Entladen von Ware
2. Aufnahme/Abgabe von Containern
3. Alle anderen Stopps (z. B. Zoll, Reinigung usw.)



Die letzte Kennzahl hat also folgende Bedingungen:

- Aufnahme-/Abgabestopps sind ausgeschlossen
- Stopps zum Laden/Entladen von Ware sind ausgeschlossen

Sie gilt also nur für Stopps, die weder Aufnahme-/Abgabestopps noch Lade-/Entladestopps sind.