ADR: Konfiguration für Kosten-/Umsatzgebühren

Durch die Konfiguration von Umsatz- und Kostengebühren für Gefahrgut-Elemente (ADR) lassen sich Zeit und Aufwand sparen. Gleichzeitig ist eine genaue Preisberechnung sichergestellt.


Aktualisiert 8. Juli 2026

Es ist jetzt möglich, Standardwerte für Kosten- und Umsatzgebühren zu konfigurieren und für ADR **Einschränkungen zu konfigurieren**. Das funktioniert ähnlich wie die bestehenden Funktionen für **Extras** oder **Zeitfenster**. Keine doppelte Auswahl und keine Verwirrung mehr: Einfach „Gefahrgut“ auswählen, und die Preisberechnung wird automatisch angewendet.

\

ADR-Umsatzgebühren (Kunden-Preislisten) konfigurieren {#h_8dc45b88c2}


Zum Tab **Konfiguration > Auftragseingabe** navigieren




Den Abschnitt **ADR** auswählen. Es gibt zwei Optionen:

- **ADR**
- **Begrenzte Mengen**


Diese lassen sich ähnlich wie die anderen Optionen der Auftragseingabe konfigurieren.




Um zusätzliche Gebühren zu automatisieren, **die Optionen ADR und Begrenzte Mengen mit der Preisliste verknüpfen**. Dann werden zusätzliche Gebühren auf **ADR**-Aufträge angewendet:




Den Tarif für ADR hinzufügen: In einer verknüpften Preisliste auf das ✏️ **Stiftsymbol** klicken. Sobald die Waren im Auftrag als ADR ausgewählt werden, wird der ADR-Zuschlag automatisch angewendet:






Dies lässt sich auch in der kundenspezifischen Preisliste anzeigen, verknüpfen und anpassen:



Diese Konfiguration stellt sicher, dass die Gebühr automatisch hinzugefügt wird, sobald die Waren in den Elementdetails im Dropdown-Menü für Waren als „gefährlich“ ausgewählt wurden:




Beispiel:

▶ https://www.loom.com/embed/33a562a4114f40f29b4507afa52d7c55


\

ADR-Kostengebühren (Kosten-/Subunternehmer-Preislisten) konfigurieren {#h_e1c150d132}


Zu **Konfiguration > Kostenberechnung** für Fahrten navigieren. Dort die Preisliste suchen, in der die Option **ADR/Begrenzte Mengen** als Kosten hinzugefügt werden soll:




Die Preisliste öffnen und auf die Option zum Hinzufügen einer Gebühr klicken:




ADR und/oder Begrenzte Mengen auswählen und mit der Kostenpreisliste verknüpfen:



Die Tarife für den Zuschlag über das ✏️ **Stiftsymbol** hinzufügen und die Anpassungen speichern.




Profi-Tipp: Diese Einrichtung stellt sicher, dass der Fahrt automatisch eine neue Kostenzeile hinzugefügt wird, wenn ein Auftrag mit Gefahrgut (ADR) mit ihr verknüpft ist



\

💡**Tipp**: {#h_1523240ee5}

Sicherstellen, dass die ADR-Felder unter **Konfiguration > Zusätzliche Felder > Fracht** und **Konfiguration > Zusätzliche Felder > ADR** aktiviert sind, wie in **diesem** Artikel erläutert


QARGO
Orders
Planning
Trips
Invoices
Dashboard
Customers
Resources
Locations
Configuration
Global configuration
Duygu Test
Order input
Rate card customers
Cost calculation trip
Tasks
Additional fields
Documents
Accounting
Order imports
Integrations
Mappings
Templates
Additional fields
Cargo
Orders
Orders
Consignments
Cargo
ADR
Trips
Stops
Invoices
Invoices
Credit notes
Type to filter
All
Default fields
Custom fields
Name
Key
Type
Show by default
Required
Maximum temperature absolute_max_temperature
Minimum temperature absolute_min_temperature
Delivery temperature (actu... actual_delivery_temperature
Collect temperature (actual) actual_pickup_temperature
ADR adr
Loading meters loading_meters
Requested temperature ordered_transport_temperature
Packaging packaging_type
Pallet spaces pallet_spaces
Quantity quantity
Specific gravity (kg/cbm) specific_gravity
Volume volume
Weight weight