Stoppansicht

Die Stoppübersichtstabelle bietet eine bessere Übersicht über Aufgaben, benutzerdefinierte Ansichten, Filter, Temperaturspalten und direkte Aktionen für eine effiziente Verwaltung von Stopps in Qargo.

Aktualisiert 29. Oktober 2026

Einführung


Die **Stoppübersichtstabelle** hilft Nutzern, die jüngsten Stopps nachzuverfolgen. Sie zeigt eine Übersicht der Stopps innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Da alle Stopps in einer einzigen Ansicht zusammengefasst sind, sind offene Aufgaben, die noch ausgeführt werden müssen, besser sichtbar. Das ist besonders nützlich, wenn diese Aufgaben zeitkritisch sind oder Freigaben erfordern.

Begriffe


Begriff	Definition
Stopp	Ein geplanter Punkt, an dem der Lkw Waren aufnimmt oder liefert
Geplant	Geplante Stopps, die im ausgewählten Zeitraum stattfinden
Abgeschlossen	Abgeschlossene Stopps im ausgewählten Zeitraum
Auftragsnummer	Eindeutige ID für den Versand eines Kunden
Fahrtnummer	Eindeutige ID für die Fahrt des Lkw, die mehrere Aufträge umfassen kann
Abschnitt / Abschnittsaktivität	Ein Teil einer Fahrt zwischen zwei Stopps (z. B. vom Lager zum Kunden)
POD (Liefernachweis)	Bestätigung, dass die Waren geliefert wurden
Ressourcen	Fahrzeuge, Fahrer oder Ausrüstung, die einem Stopp oder einer Fahrt zugewiesen sind
Palettenstatus	Nachverfolgungsstatus von Paletten (leer, beladen, zurückgegeben)
Zusatzfelder	Zusätzliche Datenfelder, die in der Tabelle aktiviert werden können
Filter	Werkzeug, um die angezeigten Daten einzugrenzen (z. B. nach Fahrer, Standort oder Fahrt)
Sollwert (SP)	Die angeforderte Temperatur einer Kühlfahrt, je Zone
Ist-Temperatur	Der letzte Telematik-Messwert der Fahrt, neben dem Sollwert angezeigt


Darstellung

- In der Listenansicht stehen 5 Standardansichten zur Verfügung: **„Alle“**, **„Geplant“**, **„Auf dem Weg zum Stopp“**, **„Am Stopp“** und **„Abgeschlossen“**.



- Welche Daten in diesen Ansichten angezeigt werden, hängt vom Zeitraum ab, der im Dropdown **„1 Tag“** oder **„Datum und Uhrzeit“** ausgewählt ist.







Nach Auswahl des Zeitraums zeigt die Tabellenansicht ausgewählte Spalten wie Zeiten, Status, Ressourcen, Standort (z. B. Stadt), Aktivität, Auftrag, Fahrt usw.


- Die Daten sind **nach Datum/Uhrzeit sortiert.**
- So lassen sich nur die Felder anzeigen, die für den jeweiligen Betrieb relevant sind, und links oder rechts fixieren.
- Über **Anpassen** lassen sich zusätzliche Datenspalten für die Tabelle auswählen.

1. Auf **Anpassen** klicken, um die Menüleiste einzublenden. Dort lassen sich Optionen über den Toggle auswählen.
2. Mit der Suche oben nach bestimmten Daten filtern.



Customise
Type to filter
Columns
Actual date
Requested date
Show print action
Purchase invoice
Trip group
Locations
Name
Postal code
City
Country
Cargo
Weight
Packaging type and quantity
Pallet spaces
Quantity
Show chargeable dimensions
ADR points




- Wenn **Zusatzfelder** aktiviert sind, lassen sie sich über die Funktion **Anpassen** einblenden.
- Um Zusatzfelder zu aktivieren, zu **Konfiguration** navigieren und die Option **Zusatzfelder** auswählen:




- Sobald diese Felder in der Konfiguration aktiviert sind, lassen sie sich über die Funktion **Anpassen** in der Ansicht ein- und ausblenden:




- Die Position einer Spalte in der Tabelle lässt sich per Drag-and-drop an die Stelle verschieben, an der der Nutzer die Daten sehen möchte.
    - Einige Spaltenüberschriften lassen sich filtern, um ausgewählte Daten anzuzeigen. Wo das möglich ist, erscheint das Filtersymbol, wenn der Mauszeiger über der Spaltenüberschrift steht.



- Die Filteroptionen erscheinen unter dem Filtersymbol. Nach der Auswahl passt sich die Ansicht an die gewählten Optionen an. Über **Anpassen** lassen sich Spalten zum Anzeigen oder Filtern ein- und ausblenden.




- Mit dem Filter nach Ressourcen lassen sich wichtige Ressourcen oder Fahrten im Palettennetzwerk erkennen, die zusätzlich überwacht werden müssen.




📚 Durch die Kombination von **„+ Ansicht“** und Filtern können Nutzer benutzerdefinierte Ansichten konfigurieren. Diese ermöglichen eine detaillierte Sicht und eine bessere Nachverfolgung von Aufgaben.


- Aufgaben von Fahrten lassen sich, wo verfügbar, direkt in diesem Bildschirm über die Schaltfläche „Play“ ausführen.




Die Detailansichten von Aufträgen und Fahrten lassen sich direkt durch Klick auf die Nummer in der Zeile öffnen. Rechts in jeder Zeile gibt es 2 weitere Aktualisierungsoptionen, die erscheinen, wenn sie verfügbar sind.



1. Kalendersymbol: Bereich **Stoppzeiten bearbeiten**. Hier kann der Nutzer Stoppaktionen ausführen, darunter:
    1. **Stopp abschließen**
    2. **Ankunftszeit festlegen**



2. Stiftsymbol: Bereich **Abholung/Lieferung bearbeiten**. Hier kann der Nutzer alle Stopps aktualisieren, die noch nicht abgeschlossen sind.



Stopps nach Aktivität filtern

Zusätzlich zum bestehenden Filter für Abholung/Lieferung unter **Stopps anzeigen** lässt sich die Übersicht **Stopps** nach **Aktivität** filtern. Damit wird die Liste auf eine oder mehrere bestimmte Aktivitätsarten eingegrenzt, zum Beispiel Laden und Entladen im Depot, eine interne Stoppaktion wie *Reinigung* oder ein Stopp an einem Intermodal-Terminal.

Aktivitätsgruppen

Der Aktivitätsfilter ordnet die Aktivitäten in Gruppen.


- **Waren, Eigener Container/Trailer, Import (nur Lieferung), Export (nur Abholung), Auftrag aufteilen:** Standard-Stoppaktivitäten. Zum Beispiel stehen **Laden im Depot** und **Entladen im Depot** unter **Auftrag aufteilen**, und **Leercontainer aufnehmen** und **Container abgeben** stehen unter **Eigener Container/Trailer**.
- **Intermodal**: Terminal-Stopps, nur für Mandanten mit konfiguriertem intermodalem Transport sichtbar.
- **Sonstige**: eine feste Auswahl weiterer Aktivitäten (Aufnahme/Lieferung von fremden Containern, Abholung/Abgabe von Leercontainern).
- **Stopptypen**: die vom Mandanten selbst konfigurierten internen Stoppaktionen (z. B. Reinigung oder Lagerung) und weitere konfigurierte Stopptypen. Diese Gruppe ist mandantenspezifisch und entspricht dem, was unter **Standorte > Interne Stoppaktionen** konfiguriert ist.
- **Vorfälle**: die für den Mandanten konfigurierten Vorfallarten.


Eine Gruppe, für die beim Mandanten nichts konfiguriert ist, wird ausgeblendet.


Schritt für Schritt

1. Zu **Stopps** navigieren.
2. Die Spalte **Aktivität** in der Ansicht **Alle** suchen.
3. Auf das Filtersymbol klicken.
4. Im Filter von **Stopps anzeigen** auf **Aktivität** umschalten.
5. Eine oder mehrere Gruppen in der Dropdown-Liste links auswählen oder
   über die Freitextsuche direkt nach einer Aktivität suchen.
   Hinweis: Durch Ankreuzen einer Gruppe werden automatisch alle Aktivitäten der Gruppe auf einmal ausgewählt.

6. Die gewünschten Aktivitäten einzeln auswählen.







🧰 **Stopps anzeigen** und **Aktivität** schließen sich gegenseitig aus. Beim Wechsel zu **Aktivität** entfällt die Einschränkung auf Abholung/Lieferung vollständig. Eine Kombination wie „Abholstopps, die gleichzeitig Reinigungen sind“ lässt sich daher nicht abbilden.

- Siehe auch: Interne Stoppaktionen und Konfiguration der Stoppaktivitäten für Ressourcen zur Konfiguration der Gruppe Stopptypen.


Temperaturspalten

Die Stoppansicht kann angeforderte Sollwerte, Live-Messwerte und Frachttemperaturen anzeigen. Disponenten, die Kühlfahrten verfolgen, können ein Kühlaggregat direkt in der Stoppansicht prüfen, ohne die Fahrtenübersicht oder jede einzelne Fahrt zu öffnen. Die Spalten dienen nur zur Anzeige.

📚 Dieselben Spalten in der Fahrtenübersicht sind unter Seite „Fahrten“ anpassen beschrieben.


Voraussetzungen

- **Super admin: Angef. SP Zone 1 und Angef. SP Zone 2** unter **Konfiguration > Zusatzfelder > Fahrten** aktivieren.



Die Schalter für Ist-Temp. Zone 1 und Ist-Temp. Zone 2 erscheinen erst, wenn diese Felder aktiv sind.

- **Super admin:** Die Frachttemperaturfelder unter **Konfiguration > Zusatzfelder > Fracht** aktivieren. Mit der Suche nach „temp“ lassen sie sich finden.





📚 Angef. SP Zone 1/2 werden nicht aus der angeforderten Temperatur der Fracht übernommen. Beide Werte werden getrennt eingegeben.


Temperaturspalten anzeigen


1. **Stopps** öffnen.
2. Auf **Anpassen** klicken.
3. **Ist-Temp. Zone 1** und **Ist-Temp. Zone 2** einschalten. Beide stehen direkt nach **Fahrt**.
4. Die Gruppe **Zusatzfelder Fahrt** öffnen.
5. **Angef. SP Zone 1** und **Angef. SP Zone 2** einschalten.
6. Die Gruppe **Zusatzfelder Waren** öffnen.
7. Die gewünschten Frachtspalten einschalten, zum Beispiel Angeforderte Temperatur oder Liefertemperatur (Ist).

🧰 Die Spalten sind schreibgeschützt. Sollwerte werden in der Fahrtenübersicht bearbeitet.





Customise
Position
Quotes
Name
Note
Order
Trailers
Resources
Questions
Reference number
Requested date
Resource group
POD/CMR
Trip
Act temp zone 1
Act temp zone 2
Status
Execution documents
Tasks
Times (driver)
View


Customise
Position
Quotes
Documents
Open documents in standalone view
Stop additional fields
Driving ETA
Email address
Instructions
Mobile number
Phone number
Trip additional fields
Reason blocked
Req SP zone 1
Req SP zone 2
Goods additional fields
Collect temperature (actual)
View



Inhalt der Spalten

Spalte	Zeigt	Bei abgeschlossenen Stopps
Angef. SP Zone 1/2	Angeforderter Sollwert der Fahrt, wiederholt bei jedem Stopp dieser Fahrt	Weiterhin angezeigt
Ist-Temp. Zone 1/2	Den tatsächlichen Sollwert des Kühlaggregats und die gemessene Temperatur nebeneinander, aus der Telematik, wie in der Fahrtenübersicht. Die Zelle wird farbig markiert, wenn der Messwert vom Sollwert abweicht	Leer
Angeforderte Temperatur, Mindesttemperatur, Höchsttemperatur	Im Auftrag eingegebene Frachttemperatur, ein Wert je Frachtzeile, die am Stopp bearbeitet wird	Weiterhin angezeigt
Abholtemperatur (Ist), Liefertemperatur (Ist)	Bei Abholung und Lieferung erfasste Temperatur der Fracht, ein Wert je Frachtzeile	Weiterhin angezeigt



- Die Gruppe Zusatzfelder Fahrt enthält auch die weiteren Fahrtfelder des Mandanten.
- Eigenständige Stopps ohne Sendung zeigen keine Warenwerte.

Ist-Temp. Zone 1/2 zeigen den letzten Telematik-Messwert der Fahrt, nicht einen an diesem Stopp gemessenen Wert. Bei abgeschlossenen Stopps bleiben sie leer, da der aktuelle Messwert der Fahrt für einen bereits erledigten Stopp irreführend wäre. Für die bei Abholung und Lieferung erfasste Temperatur die Warenspalten Abholtemperatur (Ist) und Liefertemperatur (Ist) verwenden.

🧰 Die Temperaturspalten lassen sich nicht filtern, sortieren oder über die Suche finden.

FAQ

F: Muss für die Nutzung des Aktivitätsfilters etwas konfiguriert werden?
A: Nein. Für die Nutzung muss vorab nichts eingerichtet werden.

F: Wirkt sich das auf bestehende gespeicherte Ansichten in der Stoppübersicht aus?
A: Nein. **Stopps anzeigen** bleibt der Standardmodus und funktioniert genau wie bisher. Gespeicherte Ansichten sind daher nicht betroffen.

F: Warum werden Containeraufnahmen oder Leerabgaben nicht angezeigt, wenn nach „Waren > Abholung“ oder „Waren > Lieferung“ gefiltert wird?
A: „Waren > Abholung“ und „Waren > Lieferung“ liefern nur echte Abhol- bzw. Lieferstopps. Um auch Containeraufnahmen oder Leerabgaben zu sehen, zusätzlich die entsprechenden Aktivitäten unter Eigener Container/Trailer auswählen. Mit Aktivität lassen sich Gruppen in einem einzigen Filter kombinieren, was mit Stopps anzeigen nicht möglich war.

F: Warum fehlen die Schalter für Ist-Temp. Zone 1/2 unter Anpassen?
A: Die Schalter erscheinen nur, wenn Angef. SP Zone 1 und Angef. SP Zone 2 unter Konfiguration > Zusatzfelder > Fahrten aktiv sind. Ein Super admin kann sie aktivieren.

F: Warum ist Ist-Temp. Zone 1/2 bei einem Stopp leer?
A: Entweder ist der Stopp abgeschlossen, oder keine Telematik-Integration liefert Messwerte für den Trailer. *Bei*

abgeschlossenen Stopps bleibt die Zelle leer, da sie sonst den aktuellen Messwert der Fahrt zeigen würde. Für den Messwert am Stopp die Warenspalten Abholtemperatur (Ist) oder Liefertemperatur (Ist) verwenden.

F: Lassen sich die Temperaturspalten filtern oder sortieren?
A: Noch nicht. *Sie dienen nur zur Anzeige.*