
FAQ – Kann für Ressourcen ein Start- und/oder Endstandort festgelegt werden?

Aktualisiert 24. April 2026

F. Ist es möglich, Standard-Start- und Endstandorte für Ressourcen einzurichten? Wenn ein Fahrer den Arbeitstag zum Beispiel immer an einem bestimmten Standort beginnt und beendet, kann dies irgendwo angezeigt werden, damit Disponenten es beim Einsatz dieser Ressource berücksichtigen?


A. Ja! Im Fahrerprofil kann ein Start-/Endstandort festgelegt werden, an dem der Fahrer die Schicht in der Regel beginnt und beendet. Beim Einrichten des Fahrerprofils sollte im Bereich **Allgemeine Informationen** ein Feld vorhanden sein, in dem der Start-/Endstandort festgelegt werden kann.



🧰 Der Standort muss bereits im Bereich **Standorte** erstellt worden sein. Wird er bei der Eingabe des Namens nicht angezeigt, in der Standortdatenbank prüfen, ob er angelegt ist und ob die richtigen Details verwendet werden.

- Wird das Feld im Fahrerprofil nicht angezeigt, prüfen, ob das Feld unter **Zusätzliche Felder** aktiv ist.

Festen Start- und Endstandort für einen Fahrer festlegen



Nach dem Aktivieren wird pro Fahrer ein Standardabfahrts- und -ankunftspunkt festgelegt, den Qargo bei der Berechnung von Routen auf der Planungstafel verwendet.

Schritt 1: Felder prüfen/aktivieren

1. **Konfiguration > Zusätzliche Felder** öffnen
2. In der linken Seitenleiste auf **Ressourcen** klicken
3. **Startstandort/Endstandort** suchen
4. Den Toggle auf **Aktiv** setzen – und optional auf **Erforderlich**, falls die Angabe verpflichtend sein soll
5. Auf **Speichern** klicken

Schritt 2: Standort bei jedem Fahrer festlegen


1. **Ressourcen > Fahrer** öffnen
2. Das Fahrerprofil öffnen
3. Das Feld **Startstandort/Endstandort** im Bereich **Allgemeine Informationen** suchen
4. Den richtigen Standort in der Standortdatenbank suchen und auswählen
5. Auf **Speichern** klicken

Start-/Endstandort in der Planung verwenden

Der feste Start-/Endstandort wird **nur verwendet, wenn Aufträge auf der Planungstafel auf eine Ressource gezogen werden.** Er wird nicht angewendet, wenn Regeln zum automatischen Zuweisen von Ressourcen verwendet werden oder wenn eine Fahrt manuell aus der Liste **Zu planen** erstellt wird.

> 📚 Werden Aufträge auf andere Weise zugewiesen als durch Ziehen auf die Ressource auf der Planungstafel, wird der im Fahrerprofil konfigurierte Start-/Endstandort nicht berücksichtigt.


- In der Auftragsansicht der Planung den Auftrag auf den Fahrer oder die Kombinationsressource ziehen
- Bei Fahrern, für die im Profil ein Start-/Endstandort festgelegt ist, öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in dem die Stoppaktivität und der Standort überprüft werden



- Die richtige Stoppaktivität auswählen und bei Bedarf den zugehörigen Standort aktualisieren.
  - Als Standorte werden standardmäßig die im Fahrerprofil eingetragenen Werte verwendet.

🧰 Stoppaktionen müssen zuerst im Menü **Standorte > Interne Stoppaktionen** hinzugefügt werden.

- Auf **Speichern** klicken, nachdem die Aktionen und Standorte aktualisiert wurden.
- Der Auftrag wird der Ressource zugewiesen und geplant, einschließlich der zusätzlichen Stopps in der Routenplanung.


QARGO
Quotes
Orders
Planning
Stops
Trips
Invoices
Dashboard
Companies
Resources
Locations
Rates
Configuration
Arynnes Empty
ARYNNE_1
History
Add driver
Dummy resource
Use as a dummy resource
General info
Display name (*)
ARYNNE_1
Code
ARH
Active
Active
First name
Arynne
Last name
Hargreaves
Phone number
07498101736
Date of birth
11/06/1989
Home address
The Street, GB-DA12 3BX Cobham
Subcontractor
No subcontractor
Start/end location
Bloxham Mill
Barford Road, GB-OX15 4FF Bloxham
Note
Transics
Transics integration is not active. Changes you make here will have no effect until it's activated. Contact support to activate the integration.
Active
Active
Transics id
For
Trimble