# Dashboard: Anzahl der Container und Trailer pro Standort

Das Dashboard bietet eine aggregierte, nahezu echtzeitnahe Ansicht der Anzahl von Containern, Trailern und Chassis pro Standort, aufgeschlüsselt nach Ressourcen am Standort, Ressourcen mit geplanter Ankunft und Ressourcen außer Betrieb.

Aktualisiert 3. Juli 2026

## Zusammenfassung

🧰 **Aktivierung erforderlich. Für weitere Informationen den zuständigen Account Manager kontaktieren**

**Was:** Die Registerkarte **Container-Trailer-Standorte** in der Registerkarte „Dashboard“ zeigt die aggregierte Anzahl der Ressourcen pro Standort oder Terminal. Die Ressourcen sind nach Zuständen gruppiert, z. B. **Am Standort – leer**, **Am Standort – Auftrag zugewiesen**, **Am Standort – außer Betrieb**, **Ankunft geplant – kein Auftrag zugewiesen** und **Ankunft geplant – außer Betrieb**.

**Warum:** Fuhrparkleiter und Disponenten mit großen Container- oder Trailerflotten benötigen einen zentralen Überblick auf einen Blick: Wo befindet sich die Ausrüstung, und wie viele Einheiten sind an jedem Terminal verfügbar? Bisher waren Container- und Trailerinformationen nur als einfache Liste in der Containerplanung verfügbar. Es gab weder eine Aggregation pro Standort noch eine Aufschlüsselung nach verfügbaren und zugewiesenen Einheiten.

**Wie:** Die Registerkarte „Dashboard“ öffnen und die Registerkarte **Container-Trailer-Standorte** auswählen. Nach Ressourcentyp, Land, Standort oder Status filtern, um die Ansicht einzugrenzen.

## Anwendungsfälle

- Ein Fuhrparkleiter prüft, wie viele Container derzeit an einem Terminal verfügbar sind, bevor neue Buchungen angenommen werden
- Ein Disponent ermittelt Terminals, an denen sich leere Container ansammeln und umgesetzt werden müssen
- Das Operations-Team prüft zu Beginn jedes Tages die Verteilung der Flotte nach Land
- Ein Hofmanager plant die Stellplatzkapazität, indem geprüft wird, was sich derzeit vor Ort befindet und was in den nächsten Tagen ankommt


## Begriffe

| Begriff | Definition |
|---|---|
| Am Standort – leer | Die Ressource befindet sich an einem Standort (basierend auf ihrem letzten abgeschlossenen Stopp), ist nicht als außer Betrieb gekennzeichnet und hat keinen anstehenden geplanten Stopp. Verfügbar für neue Planung |
| Am Standort – Auftrag zugewiesen | Die Ressource befindet sich basierend auf ihrem letzten abgeschlossenen Stopp an einem Standort und hat einen nachfolgenden geplanten Stopp. Ausgehende Bewegung |
| Am Standort – außer Betrieb | Die Ressource befindet sich an einem Standort und hat eine aktive Nichtverfügbarkeit oder eine innerhalb der nächsten 7 Tage geplante Nichtverfügbarkeit |
| Ankunft geplant – kein Auftrag zugewiesen | Die Ressource hat einen geplanten Ankunftsstopp an einem Standort und innerhalb des 7-Tage-Zeitraums keine Kennzeichnung als außer Betrieb |
| Ankunft geplant – außer Betrieb | Die Ressource hat einen geplanten Ankunftsstopp an einem Standort, ist aber als außer Betrieb gekennzeichnet oder wird es innerhalb von 7 Tagen sein |
| Gesamtflotte | Alle aktiven Container, Trailer und Chassis im Geltungsbereich, unabhängig vom Zustand |

## Dashboard öffnen

1. Die Registerkarte **Dashboard** öffnen.
2. Die Registerkarte **Container-Trailer-Standorte** auswählen.

Das Dashboard wird mit der Standardansicht geladen: alle Ressourcentypen, alle Länder und alle Status.





## Dashboard lesen

### Übersichtskarten

Die Karten oben im Dashboard zeigen die Gesamtzahl der Flotte sowie Aufschlüsselungen:

- **Gesamtflotte:** Anzahl aller Container, Trailer und Chassis im Geltungsbereich
- **Gesamtflotte – Auftrag zugewiesen:** Ressourcen mit einer aktiven Auftragszuweisung
- **Gesamtflotte – kein Auftrag zugewiesen:** Ressourcen ohne aktuelle Auftragszuweisung
- **Gesamtflotte – außer Betrieb:** Ressourcen, die jetzt oder innerhalb der nächsten 7 Tage als außer Betrieb gekennzeichnet sind




### Standorttabelle


Jede Zeile der Tabelle steht für einen Standort oder ein Terminal. Die Spalten umfassen:

- **Name des Standorts/Terminals**
- **Land**
- **Ressourcen an diesem Standort gesamt**
- **Anzahl „Am Standort – leer“**

- **Anzahl „Am Standort – Auftrag zugewiesen“**
- **Anzahl „Am Standort – außer Betrieb“**
- **Anzahl „Ankunft geplant – kein Auftrag zugewiesen“**
- **Anzahl „Ankunft geplant – außer Betrieb“**




## Filter




Folgende Filter sind verfügbar:

- **Ressourcentyp:** Alle / Container / Trailer / Chassis
- **Land:** Filtern nach einem oder mehreren Ländern (z. B. Belgien, Vereinigtes Königreich, Niederlande)
- **Standortname:** Freitextsuche
- **Status:** Alle / Am Standort – leer / Am Standort – Auftrag zugewiesen / Am Standort – außer Betrieb / Ankunft geplant – kein Auftrag zugewiesen / Ankunft geplant – außer Betrieb



## Datenquelle und Aktualisierung

| Aspekt | Detail |
|---|---|
| Aktualisierungshäufigkeit | Etwa alle 2 bis 3 Stunden, je nach Standort |
| Quelle des aktuellen Standorts | Abgeleitet aus dem letzten abgeschlossenen Stopp der Ressource. Bei Ressourcen ohne abgeschlossene Stopps wird auf ihren Startstandort zurückgegriffen |
| Quelle des nächsten Standorts | Der neueste Stopp mit Status **Zu planen** oder **Geplant**, nach dem höchsten Zeitstempel |
| Ankunft oder Abfahrt | Bestimmt durch die Phase des Stopps (Aufnahme, Lieferung, Leeraufnahme, Leerlieferung) |
| Zeitraum für „außer Betrieb“ | Ein vorausschauendes 7-Tage-Fenster auf die Nichtverfügbarkeitseinträge der Ressource |

## Einschränkungen

| Einschränkung | Detail |
|---|---|
| Detailbereich pro Container | Detaillierter Status, Reparaturinformationen, Reinigungsstatus oder Notizen pro Container sind nicht Teil dieser Version |
| Konfigurierbarer Zeitraum | Der 7-Tage-Zeitraum für „außer Betrieb“ ist fest und kann nicht pro Mandant konfiguriert werden |
| Manuelle Hofbewegungen | Container- oder Trailerstandorte werden aus abgeschlossenen Stopps abgeleitet. Manuelle Hofbewegungen außerhalb von Qargo werden nicht berücksichtigt |
| Leercontainer-Rückgaben | Leerrückgaben müssen als eigenständige Fahrten geplant werden. Eine Depot-Abgabe, die mit einer anderen Aktivität gebündelt ist, wird im Dashboard nicht als Leerrückgabe angezeigt |
| Verhalten des Standortfilters | Beim Filtern nach Land oder Standort fällt eine Ressource aus der Ansicht, wenn ihre nächste geplante Aktivität an einem nicht gefilterten Standort stattfindet. Dies ist ein bekannter Nebeneffekt der Aggregation pro Standort |
| Maximale Kapazität pro Standort | Die maximale Kapazität wird manuell im Standortdatensatz konfiguriert und nicht automatisch aus physischen Stellplätzen oder der bisherigen Belegung abgeleitet |

## Fehlerbehebung

| Problem | Lösung |
|---|---|
| Eine Ressource wird am falschen Standort angezeigt | Der aktuelle Standort wird aus dem letzten abgeschlossenen Stopp abgeleitet. Prüfen, ob der neueste Stopp im Planungsboard als abgeschlossen markiert wurde |
| Die Anzahlen scheinen veraltet | Das Dashboard wird alle 2 bis 3 Stunden aktualisiert. Aktuelle Änderungen im Planungsboard werden möglicherweise noch nicht angezeigt |
| Eine Ressource fehlt im Dashboard | Prüfen, ob die Ressource aktiv, nicht archiviert und von einem unterstützten Typ ist (Container, Trailer oder Chassis) |
| Beim Filtern nach Land werden erwartete Ressourcen ausgeblendet | Eine Ressource, deren nächste geplante Aktivität an einem Standort außerhalb des gefilterten Landes stattfindet, wird ausgeschlossen. Den Länderfilter erweitern oder den Standortfilter entfernen |