Planung – Kosten- und Rentabilitätssummen auf der Plantafel

Der Umsatz wird in eine Variante pro Fahrt und eine Variante pro Ressource aufgeteilt. Zwei neue Kennzahlen, Kosten und Rentabilität, kommen mit derselben Aufteilung hinzu. So sehen Disponenten direkt auf der Plantafel, was jede Fahrt und jeder Tag eines Fahrers kostet und einbringt, ohne …

Aktualisiert 2. September 2026

Fahrtsummen im Menü „Anpassen“ teilt den Umsatz jetzt in eine Variante pro Fahrt und eine Variante pro Ressource auf. Zwei neue Kennzahlen, Kosten und Rentabilität, kommen mit derselben Aufteilung hinzu.


Kosten- und Rentabilitätswerte werden mit der Fahrtzusammenfassung gespeichert. Daher werden sie ohne zusätzliche Ladezeit auf der Plantafel angezeigt.

Die sechs Untertoggles der Fahrtsummen

Unter **Fahrtsummen** im Menü **Anpassen** stehen folgende Untertoggles zur Verfügung:


- **Umsatz pro Fahrt**: zeigt den Umsatz auf jedem Fahrtblock an.
- **Umsatz pro Ressource**: zeigt den aggregierten Tagesumsatz links neben dem Namen der Ressource an.
- **Kosten pro Fahrt**: zeigt die Gesamtkosten auf jedem Fahrtblock an.
- **Kosten pro Ressource**: zeigt die aggregierten Tageskosten neben dem Namen der Ressource an.
- **Rentabilität pro Fahrt**: zeigt den Umsatz abzüglich der Kosten auf jedem Fahrtblock an.
- **Rentabilität pro Ressource**: zeigt die aggregierte Tagesrentabilität neben dem Namen der Ressource an.

Jeder der sechs Untertoggles lässt sich unabhängig aktivieren. So können ein Fahrtblock und eine Ressourcenzeile unterschiedliche Kennzahlen anzeigen. Die Untertoggles stehen für die Ansichten A+ und A− jeweils unabhängig zur Verfügung.




Toggles aktivieren

1. Die Plantafel **öffnen** und auf das Symbol **Anpassen** klicken.
2. Den Abschnitt **Fahrtsummen** im Menü **Anpassen suchen**.
3. Die gewünschten Untertoggles pro Fahrt und pro Ressource für Umsatz, Kosten oder Rentabilität **aktivieren**.



Anzeige der Werte

- **Farbcodierung:** Die Rentabilität ist der Umsatz abzüglich der Kosten. Ein Gewinn wird grün, ein Verlust rot angezeigt.
- **Mehrere Währungen:** Bei Fahrten mit mehreren Währungen wird eine Zeile pro Währung angezeigt, genau wie bereits beim Umsatz.
- **Fahrten mit mehreren Aufträgen:** Der Wert ergibt sich aus dem gesamten Auftragsumsatz abzüglich aller Fahrtkosten.
- **Zeitraum:** Die Summen werden für den Zeitraum berechnet, der aktuell in der Ansicht der Plantafel eingestellt ist, ob einzelner Tag, Datumsbereich oder Datum mit Uhrzeit. Wenn der Zeitraum der Ansicht geändert wird, werden die Summen für Umsatz, Kosten und Rentabilität für diesen Zeitraum neu berechnet.



📚 **Die Toggles für Umsatz, Kosten und Rentabilität sind nur für Nutzer sichtbar, deren Rolle die Berechtigung zum Anzeigen finanzieller Daten auf Fahrten hat.**
Rollen ohne diese Sichtbarkeit sehen diese Toggles überhaupt nicht. Ein Super admin kann die Rollenberechtigungen bei Bedarf anpassen.

Beträge werden immer vollständig angezeigt. Derzeit gibt es keinen Modus, der nur das grüne bzw. rote Rentabilitätssignal anzeigt und die zugrunde liegenden Werte ausblendet.