
Configurer les zones locales des réseaux de transport

Cet article explique comment configurer les zones locales attribuées aux réseaux de transport. Les zones définies ici remplacent les zones officielles du répertoire géographique.


Mis à jour 5 novembre 2025

Cet article explique comment configurer les zones locales du réseau. Il explique aussi comment ajouter des zones qui ne sont pas officiellement attribuées à l'entreprise, mais qu'elle dessert réellement. Une configuration précise des zones de codes postaux est essentielle pour affecter efficacement les ressources telles que les dépôts, les camions ou les ressources fictives. Une mauvaise configuration peut entraîner des affectations involontaires ou des inefficacités opérationnelles.
Les codes postaux et les dépôts affectés dans ce tableau remplacent le « répertoire géographique » officiel. Ce remplacement permet d'automatiser l'affectation des ressources. Il garantit aussi que les arrêts au dépôt sont correctement ajoutés aux commandes, ce qui évite les erreurs d'acheminement ou l'omission d'étapes essentielles.
L'efficacité des opérations de transport dépend largement de zones de codes postaux bien configurées. Une mauvaise configuration peut perturber l'acheminement des commandes, l'affectation des ressources et le traitement au dépôt, et provoquer des retards ou des inefficacités.

Ouvrir l'onglet **Emplacements > Réseaux de transport** pour ajouter les zones locales au système.




1. Sélectionner le réseau de transport dans lequel ajuster ou configurer les zones locales, puis ouvrir les codes postaux détenus




Le tableau permet de saisir le code pays, le code postal et le code du dépôt.

Utiliser le tableau de gauche pour les codes postaux complets et les codes postaux « commence par »,
Utiliser le tableau de droite pour saisir des plages de codes postaux.




Le code dépôt par défaut garantit que les expéditions sont affectées au bon dépôt lorsque le code postal est


introuvable dans les tableaux ci-dessous.



Enregistrer les modifications après avoir ajouté toutes les données



Remarque : si aucun dépôt n'est configuré pour les points d'enlèvement et de livraison de l'expédition, la zone par défaut s'applique automatiquement. De plus, des ressources fictives comme « Dummy OA » peuvent aussi être affectées automatiquement dans ces situations, ce qui peut entraîner un acheminement non souhaité. Vérifier régulièrement les configurations pour corriger ce type de problème.


Consignment 1
Add info/doc
Cancel consignment
Collect
Delivery
Cargo
1
60
Half Pallet (Pallet): 1,
1 @ 100X100X45CM 60KG
Transport network
Requesting depot: 028 | Collection depot: 028 | Delivery depot: 130
Palletline
Barcodes
Consignment reference
-
Delivery note
13/03/2024 09:39
2510473-1 manifest.pdf
Pallet label (network)
13/03/2024 09:39
PalletLabels.pdf
Create pallet labels
-