Application mobile Qargo : scanner plusieurs codes-barres vers un emplacement en cross-docking

Avec le scan en cross-docking de l'application mobile, scanner plusieurs palettes vers un seul emplacement demande un effort minimal.

Mis à jour 25 juillet 2025


La fonction de cross-docking de l'application mobile Qargo permet aux utilisateurs de choisir entre 2 workflows, pour scanner une seule palette ou plusieurs palettes.

Configuration

Pour utiliser le scan via l'application mobile, certaines fonctions doivent être paramétrées dans le logiciel Qargo.

> ‼️ Seuls les Qargo admins peuvent modifier les **Intégrations**. ‼️
> Contacter l'assistance Qargo pour obtenir de l'aide.

- Accéder à **Configuration > Intégrations** (Qargo admin)
- Dans le menu latéral, sélectionner **Application mobile / Portail sous-traitant**
- Le panneau **Configuration** propose des options qui peuvent être activées ou désactivées :
  - Scan d'emplacement requis.
  - Conserver par défaut la palette sur le trunk lors du déchargement




Scan d'emplacement requis.
Lorsque cette option est activée, un emplacement doit être scanné avant la palette.

Conserver par défaut la palette sur le trunk lors du déchargement.
Lorsque cette option est activée, aucune option d'emplacement ou d'action n'est proposée par défaut. L'application passe directement au scan des palettes.

Workflow de scan groupé

- Sélectionner le mode de scan **Palettes groupées**
- Sélectionner l'option Emplacement ou Action. (Selon la configuration)
- Scanner les codes-barres d'emplacement / d'action
- Scanner toutes les palettes à placer à cet emplacement / qui nécessitent cette action

Lors du traitement de plusieurs palettes, il est possible de changer d'option pour chaque palette selon les besoins. Par exemple, un véhicule entrant transporte plusieurs palettes : certaines doivent être chargées dans le véhicule de livraison, d'autres seront retenues en attente de livraison. Utiliser l'option **Choisir une nouvelle action** pour changer d'action.



Il n'est pas possible de basculer entre le scan d'une palette unique et le scan de palettes groupées.

Options d'emplacement / d'action

Stocker au dépôt

Stocker les palettes au dépôt. Si l'emplacement est requis, les utilisateurs scannent d'abord le code-barres de l'emplacement dans le dépôt. Ils scannent ensuite le code-barres de chaque palette à stocker à cet emplacement. Statuts générés :

- Scanné en entrée au dépôt (arrivé au dépôt)
- Stocké au dépôt (retenu au dépôt de livraison)

Vers le véhicule de livraison

Transférer les palettes du véhicule entrant (véhicule d'enlèvement) vers le véhicule de livraison. Si le scan d'emplacement est requis, les utilisateurs scannent d'abord le code-barres d'emplacement du véhicule de livraison, puis

chaque palette à charger. Statuts générés :


- Scanné en entrée au dépôt (arrivé au dépôt)
- Scanné en sortie du dépôt (chargé au dépôt de livraison)

Conserver sur le trunk


Dans certains cas, les palettes arrivent sur le site de cross-docking et restent sur le véhicule trunk, souvent par manque de place dans le dépôt. Comme les palettes ne sont pas retirées du véhicule, aucun scan d'emplacement n'est requis. Chaque palette est tout de même scannée pour signaler son arrivée au dépôt. Statuts générés :

- Scanné en entrée au dépôt (retenu au dépôt de livraison)
- Scanné en entrée au dépôt d'enlèvement

Le libellé de statut de la palette s'affiche dans le détail de l'expédition.



Utiliser l'icône d'horloge pour afficher l'historique de la palette.



Une fois toutes les palettes scannées, utiliser le bouton **Terminer** pour clôturer le processus dans l'application. Les statuts sont mis à jour dans le logiciel Qargo. Les mises à jour des intégrations restent inchangées.