Ressources — Tailles standard des conteneurs — Présentation

Présentation des tailles standard disponibles pour les ressources de type conteneur dans Qargo : emplacement de la configuration, valeurs disponibles, fonctionnement des réservations de ferry intermodales, règles de pré-remplissage des dimensions et compatibilité avec l'importation de données.

Mis à jour 7 août 2026

Résumé

- **Quoi** : le champ **Taille standard** d'une ressource de type conteneur définit la catégorie de longueur physique du conteneur. Il détermine le type de véhicule utilisé pour la réservation intermodale d'une place sur un ferry. Il indique aussi si les champs de dimensions sont remplis automatiquement ou doivent être saisis manuellement.
- **Pourquoi** : des données de taille standard exactes garantissent que les réservations de ferry intermodales utilisent la bonne catégorie de véhicule commercial. Elles évitent aussi les erreurs de validation lors de l'importation des données de référence des conteneurs.
- **Comment** : la taille standard se définit dans le profil de la ressource conteneur, sous **Ressources > Conteneurs > Capacité du véhicule**, via le modèle d'importation des données de référence des conteneurs ou via l'API externe.

Cas d'utilisation

- Les opérateurs qui gèrent des flottes mixtes comprenant des conteneurs-citernes de type caisse mobile de 23 ft, 24 ft ou 26 ft peuvent représenter chaque conteneur avec exactitude, sans lui affecter une taille incorrecte.
- Les responsables de l'intégration qui importent une flotte de conteneurs en masse peuvent utiliser `Feet_23`, `Feet_24` ou `Feet_26` dans la colonne `standard_size` du modèle d'importation.
- Les exploitants qui réservent des tronçons de ferry intermodaux pour des conteneurs de type caisse mobile (23 ft, 24 ft, 26 ft) n'ont besoin d'aucune configuration supplémentaire. Qargo réserve automatiquement ces conteneurs dans la catégorie 20 ft.

Terminologie

Terme	Définition
Taille standard	Catégorie de longueur physique d'un conteneur, exprimée en pieds. Elle se définit dans le profil de la ressource conteneur.
Caisse mobile	Format de conteneur dont la citerne ou la carrosserie dépasse du cadre. Les conteneurs de 23 ft, 24 ft et 26 ft entrent dans cette catégorie, contrairement aux conteneurs de 20 ft, dont la citerne se trouve à l'intérieur du cadre.
Type de véhicule de réservation intermodale	Catégorie commerciale utilisée pour réserver une place sur un ferry pour un tronçon de conteneur (par ex. CONTAINER_20FT). Qargo associe chaque taille standard à un type de véhicule avant de transmettre la réservation à la compagnie de ferry.
Pré-remplissage des dimensions	Remplissage automatique du poids à vide, de la longueur intérieure/extérieure et du volume intérieur lors de la sélection d'une taille standard. Disponible pour 20 ft, 30 ft et 40 ft ; la saisie manuelle est obligatoire pour toutes les autres tailles.


Tailles standard disponibles

Les tailles suivantes sont disponibles dans la liste déroulante **Taille standard** (**Ressources > Conteneurs > Capacité du véhicule**) :

Taille standard	Pré-remplissage des dimensions	Réservation intermodale
20 ft	Rempli automatiquement	Réservé en tant que CONTAINER_20FT
23 ft	Saisie manuelle obligatoire	Réservé en tant que CONTAINER_20FT
24 ft	Saisie manuelle obligatoire	Réservé en tant que CONTAINER_20FT
25 ft	Saisie manuelle obligatoire	Réservé en tant que CONTAINER_20FT
26 ft	Saisie manuelle obligatoire	Réservé en tant que CONTAINER_20FT
30 ft	Rempli automatiquement	Réservé en tant que CONTAINER_30FT
35 ft	Saisie manuelle obligatoire	Réservé en tant que CONTAINER_35FT
40 ft	Rempli automatiquement	Réservé en tant que CONTAINER_40FT

Configurer la taille standard

Dans l'interface Qargo



1. Aller dans **Ressources > Conteneurs**.
2. Ouvrir une fiche de conteneur existante ou cliquer sur **Ajouter un conteneur**.
3. Faire défiler jusqu'à la section **Capacité du véhicule**.
4. Sélectionner la valeur appropriée dans la liste déroulante **Taille standard**.
5. Si la taille sélectionnée ne prend pas en charge le pré-remplissage des dimensions, saisir manuellement le poids à vide, la longueur intérieure, la longueur extérieure et le volume intérieur.
6. Cliquer sur **Enregistrer**.

Dans l'importation des données de référence

Utiliser la **colonne standard_size** du modèle d'importation des conteneurs. Valeurs acceptées :

Valeur de la colonne	Taille affichée
`Feet_20`	20 ft
`Feet_23`	23 ft
`Feet_24`	24 ft
`Feet_25`	25 ft
`Feet_26`	26 ft
`Feet_30`	30 ft
`Feet_35`	35 ft
`Feet_40`	40 ft

📚 Pour les instructions complètes d'importation et le lien de téléchargement du modèle de conteneur, consulter Importation de données - Importer les données des conteneurs.

Via l'API externe

Le champ standard_size des endpoints des ressources conteneurs accepte les mêmes valeurs de chaîne que le modèle d'importation (Feet_20, Feet_23, Feet_24, Feet_25, Feet_26, Feet_30, Feet_35, Feet_40).

Dépannage

Problème	Cause	Solution
Les champs de dimensions ne sont pas remplis automatiquement après la sélection d'une taille	Le pré-remplissage des dimensions n'est disponible que pour 20 ft, 30 ft et 40 ft	Saisir manuellement le poids à vide, la longueur intérieure, la longueur extérieure et le volume intérieur
L'importation des conteneurs échoue sur la colonne `standard_size`	La valeur ne correspond pas à un format accepté (par ex. `23ft` au lieu de `Feet_23`)	Utiliser exactement les valeurs du tableau des valeurs acceptées ci-dessus
Une taille de conteneur n'est pas disponible dans la liste déroulante	La taille n'est pas prise en charge dans la version actuelle	Contacter l'assistance Qargo pour confirmer sa disponibilité