
Trunks scannen

Informatie over het scannen van inkomende en uitgaande palletline-trunks


Bijgewerkt 24 oktober 2024

Een palletline-trunk lossen


1. De optie trunk lossen selecteren




2. De optie palletline-trunk selecteren




3. De header van de inkomende trunk scannen



4. De barcodes van de afzonderlijke pallets scannen



5. Nadat een pallet is gescand, toont de app waar de pallet moet worden geplaatst:
    1. “Geen trip toegewezen”: de pallet is nog niet ingepland en moet dus op de vloer of in het rek worden geplaatst
    2. “Tripnaam”: hier staat de naam of het ID van de trip waarvoor de pallet bestemd is. Wordt de pallet op het juiste voertuig geplaatst, dan op de knop “**Pallet op vrachtwagen laden**” drukken. Bij het scannen van de volgende pallet gebeurt dit automatisch.
    Kan de pallet niet op het voertuig worden geplaatst, dan op de knop “Pallet opslaan in depot/laadvak” drukken.



6. Na het scannen volstaat het om op de terugknop te drukken om naar het startscherm te gaan.


Een palletline-trunk laden

Eerst de laadheader in Contrado genereren:

Loading header


Initially the collecting depot will print labels for the pallets that are to be loaded onto the loading header.


The collecting depot will also print a header for the loading header from the Trunks/View headers menu item.




Daarna de Qargo-crossdockapp gebruiken:


1. De optie “Laden” en daarna “Palletline-trunk laden” selecteren


15:01
Cross dock
Select a cross-dock action
Loading
Load trunk for an integrated pallet network or a delivery vehicle.



2. Daarna de barcode scannen op de palletline-header die vanuit Contrado is geprint







Run Date: 18/01/24 15:00

Manifest Date	18/01/2024
Depot Code	138
Trunk No	04
No: 04 - L13804180124CI **Desc:** NIGHT TRUNK 1 - Central Trunk	
Depot: Scan this barcode for pallets being loaded onto Vehicles going to the hub.	
Loading Header	


3. Daarmee start het scannen van de pallets voor de trunk



4. Bij elke gescande pallet wordt in Qargo een scan aangemaakt en naar Contrado verzonden:



Daarmee wordt de pallet aan de juiste trunk toegewezen:




Number	Depot	Description	Type	Expected	Actual	Pallets Inbound			Pallets Outbounds			ETA at Depot
						Dep	Hub	Diff	Hub	Dep	Diff	
1	138	NIGHT TRUNK 2	Central Stand	02:15		0	0	No	0	0	No	
2	138	NIGHT TRUNK	Central Trunk	22:45		0	0	No	0	0	No	
3	138	DAY TRUNK	Central Trunk			0	0	No	0	0	No	
4	138	NIGHT TRUNK 1	Central Trunk	21:45		1	0	Yes	0	0	No	
5	138	HUB COURIER	Courier Delivery			0	0	No	0	0	No	

5. Wanneer de trunk volledig geladen is, moet het depot de trunk in Contrado uitscannen.

Departing the depot

When leaving the depot the header is scanned out using the screen under the Trunks/Header scanning screen.



After either typing or scanning the header barcode click on the check header code button. The system will retrieve the number of pallets that have been scanned onto the header along with header details. If everything is correct then click on the submit button. This will stamp all of the pallets that have been scanned onto the header with a DEPD status. A new button Print header will be displayed.