
Lokale zones instellen voor transportnetwerken

Dit artikel toont hoe toegewezen lokale zones voor transportnetwerken worden ingesteld. De hier ingestelde zones overschrijven de officiële gazetteer-zones.


Bijgewerkt 5 november 2025

Hieronder staat hoe de lokale zones voor het netwerk worden geconfigureerd. Er staat ook hoe zones worden toegevoegd die officieel niet aan het eigen bedrijf zijn toegewezen, maar die in de praktijk wel worden bediend. Een nauwkeurige configuratie van de postcodezones is essentieel om resources zoals depots, trucks of placeholder-resources efficiënt toe te wijzen. Een foute configuratie kan leiden tot ongewenste toewijzingen of operationele inefficiënties.
De postcodes en depots die in deze tabel worden toegewezen, overschrijven in feite de officiële “gazetteer”. Dit overschrijven helpt om de toewijzing van resources te automatiseren. Het zorgt er ook voor dat depotstops correct aan orders worden toegevoegd, zodat een foute routering of het overslaan van cruciale stappen wordt voorkomen.
Een efficiënte transportuitvoering hangt sterk af van goed geconfigureerde postcodezones. Een foute configuratie kan de orderroutering, de toewijzing van resources en de verwerking in het depot beïnvloeden. Dat kan vertragingen of inefficiënties veroorzaken.

Naar het tabblad **Locaties > Transportnetwerken** gaan om de lokale zones aan het systeem toe te voegen.




1. Het transportnetwerk selecteren waarin de lokale zones moeten worden aangepast of ingesteld, en naar Eigen postcodes gaan




In de tabel kunnen de landcode, de postcode en de depotcode worden ingevoerd.

De tabel links gebruiken voor volledige postcodes en postcodes die “beginnen met”,
De tabel rechts gebruiken om postcodereeksen in te voeren.




De standaard depotcode zorgt ervoor dat de zendingen aan het juiste depot worden toegewezen wanneer de postcode


niet in de onderstaande tabellen wordt gevonden.



De wijzigingen opslaan na het toevoegen van alle gegevens



Opmerking: als er geen depot is ingesteld voor de ophalings- en leveringspunten in de zending, wordt de standaardzone automatisch toegepast. Daarnaast kunnen in zulke situaties ook placeholder-resources zoals 'Dummy OA' automatisch worden toegewezen, wat tot een ongewenste routering kan leiden. De configuraties regelmatig nakijken om zulke problemen te verhelpen.


Consignment 1
Add info/doc
Cancel consignment
Collect
Delivery
Cargo
1
60
Half Pallet (Pallet): 1,
1 @ 100X100X45CM 60KG
Transport network
Requesting depot: 028 | Collection depot: 028 | Delivery depot: 130
Palletline
Barcodes
Consignment reference
-
Delivery note
13/03/2024 09:39
2510473-1 manifest.pdf
Pallet label (network)
13/03/2024 09:39
PalletLabels.pdf
Create pallet labels
-