Qargo mobiele app: in de crossdock meerdere barcodes naar één locatie scannen

Met crossdockscanning in de mobiele app zijn meerdere pallets met minimale inspanning naar één locatie te scannen.

Bijgewerkt 25 juli 2025


Met de crossdockfunctie in de mobiele app van Qargo kunnen gebruikers kiezen uit 2 werkprocessen om één pallet of meerdere pallets te scannen.

Configuratie

Bij scannen via de mobiele app moeten sommige functies in de Qargo-software worden ingesteld.

> ‼️ Wijzigingen aan **Integraties** zijn voorbehouden aan Qargo admins. ‼️
> Voor hulp kan contact worden opgenomen met Qargo support.

- Navigeren naar **Configuratie > Integraties** (Qargo admin)
- In het zijmenu **'Mobiele app / Onderaannemersportaal'** selecteren
- In het paneel **Configuratie** staan opties die aan- of uitgezet kunnen worden:
  - Locatiescan vereist.
  - Pallet bij lossen standaard op trunk houden




Locatiescan vereist.
Als deze optie is ingeschakeld, moet eerst een locatie worden gescand voordat de pallet wordt gescand.

Pallet bij lossen standaard op vrachtwagen houden.
Als deze optie is ingeschakeld, is er standaard geen optie voor locatie of actie en wordt meteen overgegaan naar het scannen van pallets.

Werkproces voor scannen in bulk

- Scanmodus **'Pallets in bulk'** selecteren
- Optie voor locatie of actie selecteren. (Op basis van de configuratie)
- Barcodes van locatie / actie scannen
- Alle pallets scannen die op die locatie moeten worden geplaatst / die actie vereisen

Bij het verwerken van meerdere pallets kan per pallet naar wens tussen opties worden gewisseld. Een binnenkomend voertuig heeft bijvoorbeeld meerdere pallets: sommige moeten op het leveringsvoertuig worden geladen, andere worden vastgehouden in afwachting van levering. De actie wijzigen met de optie **'Nieuwe actie kiezen'**.



Wisselen tussen scanopties voor één pallet en pallets in bulk is niet mogelijk.

Opties voor locatie / actie

Opslaan in depot

Pallets in het depot opslaan. Als een locatie vereist is, scannen gebruikers eerst de locatiebarcode van de depotlocatie. Vervolgens wordt de barcode gescand van elke pallet die op de locatie wordt opgeslagen. Gegenereerde status:

- Depot ingescand (aangekomen in depot)
- Opgeslagen in depot (vastgehouden in leveringsdepot)

Naar leveringsvoertuig

Pallets van het binnenkomende voertuig (ophaalvoertuig) naar het leveringsvoertuig verplaatsen. Als een locatiescan vereist is, scannen gebruikers eerst de locatiebarcode van het leveringsvoertuig en daarna elke pallet die moet worden geladen. Gegenereerde status:


- Depot ingescand (aangekomen in depot)
- Depot uitgescand (geladen in leveringsdepot)

Op trunk houden


In sommige gevallen komen pallets aan in de crossdock en blijven ze op het trunkvoertuig, vaak door plaatsgebrek in het depot. Omdat de pallets niet van het voertuig worden gehaald, is geen locatiescan nodig. Elke pallet wordt toch gescand om de aankomst in het depot aan te geven. Gegenereerde status:

- Depot ingescand (vastgehouden in leveringsdepot)
- Ingescand in ophaaldepot

Het label met de palletstatus verschijnt in de details van de zending.



Met het klokpictogram de specifieke geschiedenis van de pallet bekijken.



Zodra alle pallets gescand zijn, het proces in de app voltooien met de knop **'Voltooien'**. De statussen worden bijgewerkt in de Qargo-softwaretoepassing. Er verandert niets aan integratie-updates.