Video: live ladingtotalen op trips

Ladingtotalen (laadmeters, gewicht, volume, palletplaatsen, hoeveelheid) worden live bijgewerkt op de tijdlijn van de planning wanneer orders aan een trip worden toegevoegd of uit een trip worden verwijderd. Wanneer orders naar of van een trip worden gesleept, worden de totalen onmiddellijk herberekend.

Bijgewerkt 22 juni 2026

Deze video toont hoe ladingtotalen live worden bijgewerkt in de tijdlijn van trips:

▶ https://watchclueso.com/embed/tiqge4y4k399bmiv

🔎 Elke planningsweergave (A+/A-) **personaliseren** zodat de zichtbaarheid van de lading consistent blijft bij het wisselen tussen meer of minder gegevens in het tripblok.

Andere aandachtspunten bij het configureren:

1. **Rijen niet zichtbaar?** Het pictogram Personaliseren openen (rechtsboven in de tijdlijn) en met de toggle ten minste één van de drie ladingweergaven inschakelen. Standaard is geen enkele weergave ingeschakeld.
2. **Totalen worden niet bijgewerkt?** Controleren of de relevante metrieken (LDM, gewicht, palletplaatsen) effectief op de order zijn ingevuld. Rijen tonen alleen waarden die op de orders bestaan; er worden geen waarden verondersteld of standaardwaarden gebruikt.
3. **Lading per trajecttype blijft leeg?** Deze weergave vereist palletplaatswaarden op de order (halve/volle pallets). Orders met alleen LDM of gewicht vullen deze weergave niet.
4. **Rijen verdwijnen na het zoomen?** De zoomknoppen A+/A- beïnvloeden de zichtbaarheid van rijen. De gewenste weergaven eenmalig in Personaliseren configureren en tijdens het plannen een consistent zoomniveau aanhouden.
5. **De drie weergaven zijn onafhankelijk**: elke combinatie kan tegelijk worden ingeschakeld. Er hoeft dus niet één weergave te worden gekozen.

Meer informatie over deze functie is hier te vinden: Planning: live ladingtotalen op trips zonder opslaan.