Ressourcen — Container-Standardgrößen — Übersicht

Übersicht über die verfügbaren Standardgrößen für Container-Ressourcen in Qargo: Ort der Konfiguration, verfügbare Werte, Verhalten bei intermodalen Fährbuchungen, Regeln zum Vorausfüllen der Abmessungen und Kompatibilität mit dem Datenimport.

Aktualisiert 7. August 2026

Zusammenfassung

- **Was**: Das Feld „Standardgröße“ einer Container-Ressource legt die physische Längenkategorie des Containers fest. Es bestimmt den intermodalen Buchungsfahrzeugtyp, der bei der Buchung von Fährkapazität verwendet wird. Außerdem steuert es, ob die Abmessungsfelder automatisch ausgefüllt werden oder manuell eingegeben werden müssen.
- **Warum**: Korrekte Daten zur Standardgröße stellen sicher, dass intermodale Fährbuchungen die richtige kommerzielle Fahrzeugkategorie verwenden. Zudem werden Importe von Container-Stammdaten ohne Validierungsfehler akzeptiert.
- **Wie**: Die Standardgröße wird im Profil der Container-Ressource unter **Ressourcen > Container > Fahrzeugkapazität**, über die Importvorlage für Container-Stammdaten oder über die externe API festgelegt.

Anwendungsfälle

- Unternehmen mit gemischten Flotten, die Tankcontainer als Wechselbehälter mit 23 ft, 24 ft oder 26 ft umfassen, können jeden Container korrekt abbilden, ohne eine falsche Größe zuzuweisen.
- Onboarding-Verantwortliche, die eine Containerflotte gesammelt importieren, können `Feet_23`, `Feet_24` oder `Feet_26` in der Spalte `standard_size` der Importvorlage verwenden.
- Disponenten, die intermodale Fährabschnitte für Wechselbehälter (23 ft, 24 ft, 26 ft) buchen, benötigen keine zusätzliche Konfiguration. Qargo leitet diese Container automatisch unter der Buchungskategorie für 20 ft weiter.

Begriffe

Begriff	Definition
Standardgröße	Die physische Längenkategorie eines Containers, angegeben in Fuß. Wird im Profil der Container-Ressource festgelegt.
Wechselbehälter	Eine Containerbauform, bei der der Tank oder Aufbau über den Rahmen hinausragt. Container mit 23 ft, 24 ft und 26 ft fallen in diese Kategorie. Bei Containern mit 20 ft befindet sich der Tank dagegen innerhalb des Rahmens.
Intermodaler Buchungsfahrzeugtyp	Die kommerzielle Kategorie, die bei der Buchung von Fährkapazität für einen Containerabschnitt verwendet wird (z. B. CONTAINER_20FT). Qargo ordnet jeder Standardgröße einen Fahrzeugtyp zu, bevor die Buchung an den Fährbetreiber übermittelt wird.
Vorausfüllen der Abmessungen	Automatisches Ausfüllen von Taragewicht, Innen- und Außenlänge sowie Innenvolumen, wenn eine Standardgröße ausgewählt wird. Verfügbar für 20 ft, 30 ft und 40 ft; für alle anderen Größen ist eine manuelle Eingabe erforderlich.


Verfügbare Standardgrößen

Die folgenden Größen sind im Dropdown-Menü **Standardgröße** (**Ressourcen > Container > Fahrzeugkapazität**) verfügbar:

Standardgröße	Vorausfüllen der Abmessungen	Verhalten bei intermodaler Buchung
20 ft	Automatisch ausgefüllt	Gebucht als CONTAINER_20FT
23 ft	Manuelle Eingabe erforderlich	Gebucht als CONTAINER_20FT
24 ft	Manuelle Eingabe erforderlich	Gebucht als CONTAINER_20FT
25 ft	Manuelle Eingabe erforderlich	Gebucht als CONTAINER_20FT
26 ft	Manuelle Eingabe erforderlich	Gebucht als CONTAINER_20FT
30 ft	Automatisch ausgefüllt	Gebucht als CONTAINER_30FT
35 ft	Manuelle Eingabe erforderlich	Gebucht als CONTAINER_35FT
40 ft	Automatisch ausgefüllt	Gebucht als CONTAINER_40FT

Standardgröße konfigurieren

In der Qargo-Oberfläche



1. Zu **Ressourcen > Container** navigieren.
2. Einen bestehenden Container-Datensatz öffnen oder auf **Container hinzufügen** klicken.
3. Zum Abschnitt **Fahrzeugkapazität** scrollen.
4. Den passenden Wert im Dropdown-Menü **Standardgröße** auswählen.
5. Wenn die ausgewählte Größe das Vorausfüllen der Abmessungen nicht unterstützt, Taragewicht, Innenlänge, Außenlänge und Innenvolumen manuell eingeben.
6. Auf **Speichern** klicken.

Im Stammdatenimport

Die **Spalte standard_size** in der Importvorlage für Container verwenden. Akzeptierte Werte:

Spaltenwert	Angezeigte Größe
`Feet_20`	20 ft
`Feet_23`	23 ft
`Feet_24`	24 ft
`Feet_25`	25 ft
`Feet_26`	26 ft
`Feet_30`	30 ft
`Feet_35`	35 ft
`Feet_40`	40 ft

📚 Eine vollständige Importanleitung und den Download-Link für die Containervorlage enthält der Artikel Datenimport – Containerdaten importieren.

Über die externe API

Das Feld standard_size an den Endpunkten für Container-Ressourcen akzeptiert dieselben Zeichenfolgenwerte wie die Importvorlage (Feet_20, Feet_23, Feet_24, Feet_25, Feet_26, Feet_30, Feet_35, Feet_40).

Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Die Abmessungsfelder werden nach Auswahl einer Größe nicht automatisch ausgefüllt	Das Vorausfüllen der Abmessungen ist nur für 20 ft, 30 ft und 40 ft verfügbar	Taragewicht, Innenlänge, Außenlänge und Innenvolumen manuell eingeben
Der Containerimport schlägt bei der Spalte `standard_size` fehl	Der Wert entspricht keinem akzeptierten Format (z. B. `23ft` statt `Feet_23`)	Die exakten Werte aus der obigen Tabelle der akzeptierten Werte verwenden
Eine Containergröße ist im Dropdown-Menü nicht verfügbar	Die Größe wird in der aktuellen Version nicht unterstützt	Den Qargo-Support kontaktieren, um die Verfügbarkeit zu bestätigen