Dokumente – Variablenreferenz für Ladungsblätter

Eine vollständige Übersicht aller Variablen, die in Dokumentvorlagen für Ladungsblätter verfügbar sind. Die Variablennamen entsprechen genau den Namen in der Variablenauswahl {{}} im Vorlageneditor (Konfiguration > Vorlagen > Dokumente).

Aktualisiert 23. September 2026

Aufbau dieser Referenz

Die Variablen in diesem Artikel gibt es in zwei Arten:

- **Einzelwert**: direkt auf der Fahrt verfügbar. Sie lassen sich über die Auswahl `#{{}}` an beliebiger Stelle in der Vorlage einfügen und geben einen einzelnen Wert aus. Beispiele: Shipment Name, Tenant > Legal Name, Trip group > Display Name.
- **Schleife**: enthält mehrere Elemente (eines pro Fahrer, pro Stopp, pro Versand usw.). Im Datenschema-Bereich rechts im Editor sind diese Variablen mit dem Kennzeichen **Loop** markiert. In diesem Artikel sind sie mit **[Loop]** gekennzeichnet.

Schleifenvariablen werden in einen Tabellenabschnitt eingefügt, der so eingestellt ist, dass er über diese Datenquelle iteriert.

Beim Konfigurieren eines Tabellenabschnitts im Vorlageneditor wird ausgewählt, über welche Schleife er sich wiederholen soll (z. B. Pickup stages). Die Tabelle erzeugt dann automatisch eine Zeile pro Element.

Die Variablen in diesen Zeilenzellen beziehen sich jeweils auf ein einzelnes Element der Schleife. In einer Tabelle für Pickup stages gibt Consignment > Consignment Reference Number also die Referenz für jeden einzelnen Stopp aus, eine pro Zeile.

📚 Hinweis: Andere Dokumenttypen in Qargo (CMR, Lieferschein, Rechnung usw.) sind in der Regel einem anderen Objekt zugeordnet, etwa einer Sendung, einem Auftrag oder einer Rechnung. Sie stellen daher andere Variablen bereit, die zu diesem Kontext passen.

Versand

Direkt auf jedem Ladungsblatt verfügbar, ohne Schleife.

Variable	Beschreibung
Shipment Name	Interner Referenzname der Fahrt (z. B. „Trip-0001“)
Shipment Display Name	Für Nutzer sichtbarer Anzeigename der Fahrt
Creation Timestamp	Datum und Uhrzeit der Erstellung der Fahrt
Estimated Start Timestamp	Voraussichtliches Startdatum und -uhrzeit
Planned Start Timestamp	Geplantes Startdatum und -uhrzeit
License Plates	Alle Fahrzeugkennzeichen, in einer Zeichenfolge zusammengefasst
Order Names	Alle zugehörigen Auftragsreferenzen, zusammengefasst

---

Fahrtgruppe

Variablen der Fahrtgruppe, die mit dieser Fahrt verknüpft ist.

Variable	Beschreibung
Trip group > Display Name	Für Nutzer sichtbarer Anzeigename der Fahrtgruppe
Trip group > Name	Interner Name der Fahrtgruppe
Trip group > Reference Number	Referenznummer der Fahrtgruppe

Nutzer

Variable	Beschreibung
User > Email	E-Mail-Adresse des Nutzers, der das Dokument erzeugt hat

Mandant

Die Unternehmensdaten, wie sie in Qargo konfiguriert sind.

Variable	Beschreibung
Tenant > Legal Name	Rechtlicher Unternehmensname
Tenant > Vat Number	MwSt.-Nummer
Tenant > Iban	IBAN
Tenant > Bic	BIC
Tenant > Billing location > Name	Name des Standorts
Tenant > Billing location > Display Name	Anzeigename des Standorts
Tenant > Billing location > Address	Straßenadresse (kurz)
Tenant > Billing location > Address Long	Vollständige Adresse, einzeilig
Tenant > Billing location > Address Long Multiline	Vollständige Adresse, mehrzeilig
Tenant > Billing location > Address Second Line	Zweite Adresszeile
Tenant > Billing location > City	Ort
Tenant > Billing location > Postal Code	Postleitzahl
Tenant > Billing location > Country	Name des Landes
Tenant > Billing location > Country Code	ISO-Ländercode
Tenant > Billing location > Location Short	Kurze Standortangabe
Tenant > Billing location > Location Long	Vollständige Standortangabe
Tenant > Billing location > Location Long Multiline	Vollständige Standortangabe, mehrzeilig
Tenant > Billing location > Location Long With Full Country	Vollständige Standortangabe mit Name des Landes
Tenant > Billing location > Contact Name	Name der Kontaktperson
Tenant > Billing location > Contact Email	E-Mail-Adresse des Kontakts
Tenant > Billing location > Contact Phone	Telefonnummer des Kontakts

Erster Kunde

Details des Hauptkunden der Fahrt. Nützlich, wenn eine Fahrt einen Hauptkunden hat und keine Schleife benötigt wird.

Variable	Beschreibung
First customer > Name	Name des Kunden
First customer > Legal Name	Rechtlicher Name
First customer > Code	Kundencode
First customer > Vat Number	MwSt.-Nummer
First customer > Currency	Währung
First customer > Accounting Customer Code	Code im Buchhaltungssystem
First customer > Company Registration Number	Handelsregisternummer
First customer > Factoring Code	Code für die Rechnungsstellung
First customer > Note	Freitextnotiz zum Kunden
First customer > Billing location > …	Vollständige Adressfelder, gleicher Aufbau wie Tenant > Billing location

Warenübersicht

Zusammengefasste Warendaten über alle Versände der Fahrt.

Variable	Beschreibung
Good summary > Goods Weight Total	Gesamtgewicht
Good summary > Goods Weight Unit	Gewichtseinheit (z. B. kg)
Good summary > Goods Volume Total	Gesamtvolumen
Good summary > Goods Volume Unit	Volumeneinheit
Good summary > Goods Loading Meters Total	Lademeter gesamt
Good summary > Goods Loading Meters Unit	Einheit der Lademeter
Good summary > Goods Pallet Spaces Total	Palettenstellplätze gesamt
Good summary > Goods Quantity Total	Gesamtmenge
Good summary > Goods Ordered Weight Total	Bestelltes Gewicht gesamt
Good summary > Goods Ordered Volume Total	Bestelltes Volumen gesamt
Good summary > Goods Ordered Quantity Total	Bestellte Menge gesamt
Good summary > Goods Ordered Loading Meters Total	Bestellte Lademeter gesamt
Good summary > Goods Descriptions	Alle Warenbeschreibungen, zusammengefasst
Good summary > Goods Products	Alle Produktnamen, zusammengefasst
Good summary > Goods Summaries	Vollständiger Text der Warenübersicht
Good summary > Goods Packaging	Verpackungsarten
Good summary > Goods Dimensions	Abmessungen der Waren
Good summary > Goods Adr Summary	ADR-Übersichtstext
Good summary > Goods Adr Numbers	ADR-UN-Nummern
Good summary > Goods Adr Points Total	ADR-Punkte gesamt
Good summary > Goods Good Trace Total	Good-Trace-Wert gesamt
Good summary > Per Product	**[Loop]** Aufschlüsselung pro Produkttyp
Good summary > Per Parent Product	**[Loop]** Aufschlüsselung pro übergeordnetem Produkt

Ressourcen

Fahrzeuge und Personal, die der Fahrt zugewiesen sind. Jeder Untertyp ist eine **Loop**-Schleife. Diese Variablen werden in einen Tabellenabschnitt eingefügt, der für eine Schleife über diesen Ressourcentyp konfiguriert ist.

Fahrer – Resources > Drivers

Variable	Beschreibung
Name	Vollständiger Name
First Name	Vorname
Last Name	Nachname
Code	Fahrercode
Phone Number	Telefonnummer
Pincode	PIN-Code des Fahrers
Pincode Url	URL-basierte PIN (für QR-Code oder Barcode)
Is Primary	Hauptfahrer (true/false)
Resource Type	Kennung des Ressourcentyps
Company	Unternehmensdaten des Subunternehmers

Traktoren – Resources > Tractors

Variable	Beschreibung
Name	Name des Fahrzeugs
Code	Fahrzeugcode
License Plate	Kennzeichen
Model	Modell
Fuel Type	Kraftstoffart
Is Primary	Haupttraktor (true/false)
Company	Unternehmensdaten des Subunternehmers

Trailer – Resources > Trailers

Variable	Beschreibung
Name	Name des Trailers
Code	Trailercode
License Plate	Kennzeichen
Model	Modell
Ilu Code	ILU-Code
Fuel Type	Kraftstoffart
Exterior Length	Außenlänge
Exterior Width	Außenbreite
Exterior Height	Außenhöhe
Distance Uom	Maßeinheit der Entfernung
Is Primary	Haupttrailer (true/false)

Weitere Ressourcen-Schleifen

Schleife	Inhalt
Resources > Subcontractors	Subunternehmer
Resources > Chassis	Chassis
Resources > Containers	Container
Resources > Ferries	Fähren
Resources > Handling	Umschlagressourcen
Resources > Rigids	Solofahrzeuge
Resources > Trains	Züge
Resources > Vans	Vans
Resources > Vehicles	Alle Fahrzeuge zusammen
Resources > All Resource Allocations	Alle Zuweisungen über alle Ressourcentypen

Versände [Loop]

Für Ladungsblätter, die mehrere Versände umfassen. Jedes Element der Schleife enthält:

Variable	Beschreibung
Shipment Name	Name des Versands
Shipment Display Name	Anzeigename des Versands
Estimated Start Timestamp	Voraussichtliche Startzeit
Transport Group	Details der Fahrtgruppe (gleiche Felder wie im Abschnitt Fahrtgruppe oben)
Resources	Ressourcen-Schleifen für diesen Versand
Pickup Stages	**[Loop]** Abholungsdetails pro Stopp für diesen Versand

Kapazitätsfelder innerhalb von Versänden

Variable	Beschreibung
Capacity > Weight Total	Gesamtgewicht
Capacity > Volume Total	Gesamtvolumen
Capacity > Loading Meters Total	Lademeter gesamt
Capacity > Pallet Spaces Total	Palettenstellplätze gesamt
Capacity > Quantity Total	Gesamtmenge
Capacity > Adr Points Total	ADR-Punkte gesamt
Capacity > Capacity Weight	Kapazitätsgrenze für das Gewicht
Capacity > Capacity Loading Meters	Kapazitätsgrenze für Lademeter
Capacity > Capacity Pallet Spaces	Kapazitätsgrenze für Palettenstellplätze

Etappen für Abholung und Lieferung [Loop]

Verfügbar als Schleifen auf oberster Ebene (Pickup stages, Delivery stages, Consignment delivery stages) und innerhalb jedes Versands (Shipments > Pickup Stages). Jede Etappe steht für einen Stopp und die zugehörige Sendung.

Variable	Beschreibung
Consignment > Consignment Reference Number	Referenz der Sendung
Consignment > Customer Reference Number	Eigene Referenz des Kunden
Consignment > Cmr Reference Number	CMR-Referenznummer
Consignment > Container Number	Container-Nr.
Consignment > Container Type	Containertyp
Consignment > Buyer	Details des Käufers (gleiche Adressfelder wie First customer)
Consignment > Customer	Details des Kunden (gleicher Aufbau)
Consignment > Delivery Stop	Standortdetails des Lieferstopps
Consignment > Container Yard	Details des Containerdepots
Consignment > Custom Fields	Benutzerdefinierte Felder der Sendung

🧰 Einige Variablen können auf Fahrten leer sein, bei denen diese Daten nicht ausgefüllt sind. Mit IF-Blöcken im Vorlageneditor lassen sich Fälle abfangen, in denen ein Feld leer sein kann.

Weitere Informationen zu Vorlagen im folgenden Artikel:
📎 Dokumentvorlagen – was, warum und wie