Planung – Spalte „Abholung/Lieferung“ in der Ansicht „Zu planen: Aufträge“

Die Spalte „Abholung/Lieferung“ im Panel „Zu planen: Aufträge“ zeigt pro Auftrag den einen relevanten Stopp in einer einzigen Spalte. So können Disponenten die Liste schnell überblicken und Aufträge nach Region bündeln, statt Abholung und Lieferung getrennt zu lesen.

Aktualisiert 2. September 2026

Anwendungsfälle


- Kleinteilige Distributionsbetriebe, die jeden Morgen mit vielen Aufträgen ein Depot verlassen. Sie möchten nahe gelegene Abholungen und Lieferungen nach Region bündeln, bevor sie diese Fahrzeugen zuweisen. Mit einer einzigen Stopp-Spalte können Disponenten Aufträge überblicken und gruppieren, ohne jeden einzeln zu öffnen.
- Disponenten, die die Liste `To plan: Orders` nach Standort sortieren oder filtern. So stellen sie geografisch effiziente Fahrten zusammen und erkennen Aufträge, die zur selben Tour gehören.

Begriffe

Begriff	Definition
Spalte „Abholung/Lieferung“	Die kombinierte Spalte im Panel „Zu planen: Aufträge“, die pro Auftrag den einen relevanten Stopp anzeigt (Datum und Uhrzeit, Standort und Ort).
Relevanter Stopp	Der Stopp, der nach einer festen Regel ausgewählt wird: zuerst die Abholung, andernfalls die erste Lieferung, andernfalls der erste Stopp des Auftrags.
Zu planen: Aufträge	Das Planungspanel, das Aufträge auflistet, die noch auf eine Fahrt geplant werden müssen.

Funktionsweise

Die **Spalte „Abholung/Lieferung“** ist optional. Disponenten fügen sie über den Bereich **Anpassen** im Panel **Zu planen: Aufträge** neben den vorhandenen Spalteneinstellungen hinzu. Die Spalte erscheint daher erst, nachdem sie hinzugefügt wurde.




- Die Spalte zeigt für jeden Auftrag den relevanten Stopp an, der nach einer festen Regel ausgewählt wird: zuerst die Abholung, andernfalls die erste Lieferung, andernfalls der erste Stopp des Auftrags.


- Seecontainer-Importe sind eine Ausnahme von dieser Regel: Die Abholung des vollen Containers wird übersprungen und stattdessen die Lieferung an den Kunden angezeigt.
- Jeder Eintrag zeigt Datum und Uhrzeit des Stopps, den Standort und den Ort. Die Standortzelle enthält das bekannte Routensymbol für Abholung und Lieferung. So ist die Stoppart auf einen Blick erkennbar.
- Die Spalte lässt sich genauso sortieren und filtern wie die Spalten `Order start` und `Order end`. So können Disponenten die Liste nach dem entscheidenden Stopp ordnen oder eingrenzen.

Die Anzeigeoptionen umfassen:

- **Kombinierte Ansicht**: Fasst alle Informationen in einer einzigen Spalte zusammen, mit Filtern für diese eine Spalte.



- **Aufgeteilte Ansicht**: Teilt die Ansicht in 3 separate Spalten auf, jeweils mit eigenen Sortier- und Filterfunktionen.



Weitere Aktualisierungen

Der Bereich **Anpassen** wurde neu geordnet, damit Einstellungen leichter zu finden sind:

- Die Felder **Abholung/Lieferung** verwenden dasselbe dreispaltige Layout (Datum und Uhrzeit, Standort, Ort) wie **Auftragsbeginn** und **Auftragsende**.

- **Abschnitt von/bis anzeigen** steht jetzt direkt unter **Auftragsbeginn/-ende anzeigen**. So bleiben alle stoppbezogenen Spalten beieinander.
- Der Toggle **Aufgeteilte Ansicht** wurde zum Dropdown **Aufgeteilte Ansicht / Kombinierte Ansicht** und neben den Abschnittstitel verschoben. So ist klar, dass die Einstellung für den gesamten Abschnitt gilt.

📚 Die Regel zur Stoppauswahl ist fest vorgegeben. In dieser Version gibt es keine Überschreibungen pro Mandant, pro Team oder nach Zeitfenster.