
# Scan des trunks

Informations sur le scan des trunks Palletline entrants et sortants


Mis à jour 24 octobre 2024

## Décharger un trunk Palletline


1. Sélectionner « Décharger le trunk »





2. Sélectionner « Trunk Palletline »





3. Scanner l’en-tête du trunk entrant




4. Scanner les codes-barres de chaque palette




5. Une fois une palette scannée, l'application indique où la placer :
    1. « Aucune tournée affectée » : la palette n'a pas encore été planifiée. Elle doit donc être posée au sol ou en rack.
    2. « Nom de la tournée » : le nom ou l'ID de la tournée à laquelle la palette est destinée s'affiche. Une fois la palette placée sur le bon véhicule, appuyer sur le bouton « **Charger la palette sur le camion** ». Le scan de la palette suivante déclenche automatiquement cette action.
    S'il n'est pas possible de placer la palette sur le véhicule, appuyer sur le bouton « Stocker la palette au dépôt/sur la travée de chargement ».




6. Une fois le scan terminé, appuyer simplement sur le bouton retour pour revenir à l'écran d'accueil.


## Charger un trunk Palletline

Commencer par générer l'en-tête de chargement dans Contrado :

## Loading header


**Initially the collecting depot will print labels for the pallets that are to be loaded onto the loading header.**


**The collecting depot will also print a header for the loading header from the Trunks/View headers menu item.**





Utiliser ensuite l'application cross-docking de Qargo :


1. Sélectionner l'option « Chargement », puis « Charger le trunk Palletline »


15:01
Cross dock
Select a cross-dock action
Loading
Load trunk for an integrated pallet network or a delivery vehicle.




2. Scanner ensuite le code-barres de l'en-tête Palletline imprimé depuis Contrado



Run Date: 18/01/24 15:00


| | |
|---|---|
| Manifest Date | 18/01/2024 |
| Depot Code | 138 |
| Trunk No | 04 |

**No:** 04 - L13804180124CI
**Desc:** NIGHT TRUNK 1 - Central Trunk


**Depot:** Scan this barcode for pallets being loaded onto Vehicles going to the hub.

Loading Header


3. Le scan des palettes du trunk démarre alors




4. Chaque scan de palette crée un scan dans Qargo et l'envoie à Contrado :




La palette est alors affectée au bon trunk :





| Number | Depot | Description | Type | Expectec | Actual | Pallets Inbound | | | Pallets Outbounds | | | ETA at Depot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dep | Hub | Diff | Hub | Dep | Diff | |
| 1 | 138 | NIGHT TRUNK 2 | Central Stand | 02:15 | | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | |
| 2 | 138 | NIGHT TRUNK | Central Trunk | 22:45 | | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | |
| 3 | 138 | DAY TRUNK | Central Trunk | | | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | |
| 4 | 138 | NIGHT TRUNK 1 | Central Trunk | 21:45 | | 1 | 0 | Yes | 0 | 0 | No | |
| 5 | 138 | HUB COURIER | Courier Delivery | | | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | |

5. Une fois le trunk entièrement chargé, le dépôt doit se rendre dans Contrado pour effectuer le scan de sortie du trunk.

## Departing the depot

When leaving the depot the header is scanned out using the screen under the Trunks/Header scanning screen.




After either typing or scanning the header barcode click on the check header code button. The system will retrieve the number of pallets that have been scanned onto the header along with header details. If everything is correct then click on the submit button. This will stamp all of the pallets that have been scanned onto the header with a DEPD status. A new button Print header will be displayed.