PN - Palletforce : suivi des codes-barres et du statut des palettes

Suivi : codes-barres et statut des palettes

Mis à jour 17 mars 2026

Palletforce fournit des mises à jour de statut détaillées pour les palettes qui transitent par le système.

Ces statuts sont fournis au niveau de chaque palette. Les palettes sont identifiées par un code-barres. Chaque mise à jour de statut contient un code-barres qui indique la palette concernée.

Ces codes-barres sont physiquement apposés sur les palettes. Les statuts peuvent être générés lors du scan d'un code-barres avec un scanner physique, ou par d'autres moyens.

La liste des codes de statut est la suivante :

Event Codes


Pallet Status	Description	Location	Mandatory
POC	The Consignment has been collected	Inputting Depot	Yes
SRID	Scanned Off Collection & Delivery Vehicle	Inputting Depot	Yes
SCOT	Scanned on Trunk	Inputting Depot	Yes
ARRD	Arrived at Delivery Depot	Delivery Depot	Yes
DSDH	Depot Holding Route	Delivery Depot	Yes
DELV	Scanned On Delivery Vehicle	Delivery Depot	Yes
DONR	En-route to delivery location	Delivery Depot	Yes
ARDL	Arrived at delivery location	Delivery Depot	Yes
POD	POD Received	Delivery Depot	Yes
PODD	POD Received Consignment Damaged	Delivery Depot	Yes
PODE	POD Received with Exception	Delivery Depot	Yes
DMGD	Delivered Damaged	Delivery Depot	Yes
ABRT	Delivery aborted	Delivery Depot	Yes

\


Mise en œuvre dans Qargo {#h_56719db8aa}

Les codes-barres affectés aux palettes sont enregistrés dans Qargo à la réception de la première mise à jour de statut envoyée par Palletforce.

Les codes-barres s'affichent sur l'expédition avec la dernière mise à jour de statut. L'historique complet peut également être affiché.



Visualisation of the barcodes in the consignment details section of the order detail



Full history of all pallet statuses, per pallet/barcode

Génération des codes-barres en cross-docking

Pour les commandes traitées via le flux de cross-docking Palletforce, les codes-barres sont générés à la création ou à l'import de la commande, et non au moment de l'envoi.

- Les codes-barres sont disponibles immédiatement : les étiquettes peuvent ainsi être imprimées, apposées sur les palettes et scannées tout au long du parcours d'enlèvement et de livraison.

📚 Le code-barres suit ce format :

```
506 + {delivery depot code} + {service level} + {tracking number} + {pallet number}
```

Une fois générés, le code-barres et les mises à jour de statut associées sont visibles sur l'expédition, de la même manière que les codes-barres enregistrés via le flux standard après envoi.

- L'historique complet des scans (y compris les événements SRID, SCOT, ARRD et DELV) est disponible dans la chronologie de l'expédition.

‼️ Si le dépôt de livraison ou le niveau de service change après la génération du code-barres, le code-barres doit être régénéré pour rester valide.