Import/export des statuts


Mis à jour 24 octobre 2024


Qargo interroge l'API Palletline une fois par minute pour recevoir les nouveaux statuts.

Les statuts générés par Qargo sont envoyés à l'API dans le cadre de visibilité. Cet envoi se fait en conséquence de certains événements, par ex. lorsqu'un arrêt de livraison est terminé.

Import des statuts

La plupart des statuts sont simplement enregistrés dans Qargo sur les codes-barres, mais certains déclenchent aussi des actions dans Qargo (tous les codes-barres doivent avoir ce statut avant que le changement de statut soit déclenché) :





Cas d'usage du dépôt d'enlèvement

- DEPD termine l'arrêt au dépôt d'enlèvement sur l'étape de livraison (heure de début = heure de fin)
- ARRI démarre l'arrêt de livraison
- EPOD / DELD / DELS / DNDS / DOML / DRDC / LASI / MPOD / DEBC / POD met fin à l'arrêt de livraison

Cas d'usage du dépôt de livraison

- SCOT termine l'arrêt d'enlèvement et passe en cours la tâche de conduite vers l'arrêt au dépôt de livraison sur l'étape d'enlèvement (il s'agit du premier statut Palletline reçu ; il n'existe aucun statut Palletline pour l'enlèvement lui-même)
- ARRD termine l'arrêt au dépôt de livraison sur l'étape d'enlèvement

Export des statuts

Qargo envoie des statuts dans les cas suivants :
Cas d'usage du dépôt d'enlèvement :

- SCOT lorsque la palette est scannée en entrée au dépôt d'enlèvement avec l'application de cross-docking

Cas d'usage du dépôt de livraison :

- ARRD lorsque la palette est scannée en entrée au dépôt de livraison avec l'application de cross-docking
- SCDV lorsque la palette est scannée en sortie du dépôt de livraison avec l'application de cross-docking
- ARRI lorsque le chauffeur démarre l'arrêt de livraison via le FMS/l'application mobile
- EPOD lorsque la signature du destinataire est créée dans Qargo
- POD lorsque le POD est téléversé dans Qargo