
# Intermodal : créer et mettre à jour les horaires intermodaux

Mis à jour 27 avril 2026


Les opérateurs intermodaux suivent des horaires fixes pour leurs connexions entre hubs de transport. Les heures de départ et d'arrivée sont donc prévisibles. Ces horaires peuvent être intégrés aux commandes de transport, ce qui permet de planifier avec précision les chaînes de transport multimodal par rail, ferry et autres modes de transport.

- Accéder au menu **Ressources**, puis au sous-menu **Opérateurs intermodaux**.
- Rechercher l'opérateur intermodal dont la connexion doit être mise à jour.
- Ou cliquer sur **Ajouter un opérateur intermodal** pour créer une nouvelle ressource.
- Cliquer sur l'opérateur pour ouvrir sa page.





Si un horaire de connexion existe déjà, il s'affiche dans le panneau **Connexions intermodales**.


- Cliquer sur l'icône en forme de crayon pour mettre à jour un horaire existant.
- Cliquer sur **Ajouter une connexion intermodale** pour ajouter une nouvelle connexion.



## Ajouter une nouvelle connexion :




- **Nom** : nom permettant d'identifier l'itinéraire de la connexion.
- **Modalité** : Ferry / Rail.
- **Gare de départ / Gare d'arrivée**
  - Ces gares devraient figurer dans la base de données Qargo. Si l'emplacement est absent, utiliser les options de recherche d'emplacement ou de base de données pour le trouver et l'ajouter.





Contacter l'assistance si l'opérateur intermodal ne figure pas dans la liste des opérateurs.

## Ajouter un horaire à une connexion :


🧰 Plusieurs horaires peuvent être ajoutés, chacun pour une heure de départ et d'arrivée spécifique.

- Cliquer sur **Ajouter un horaire**.
- Pour chaque horaire, configurer :
  - **Jours de la semaine**.


- **Récurrence** : **Hebdomadaire** (par défaut) ou **Toutes les deux semaines**. Les départs toutes les deux semaines ont lieu une semaine sur deux.
- **Date de début** (récurrence toutes les deux semaines uniquement) : choisir n'importe quelle date de la semaine où le cycle doit commencer. *Qargo utilise le lundi de cette semaine comme ancrage, et le sélecteur de date de la tournée n'affiche que les dates de départ valides.*
- **Heures de départ / d'arrivée** : les heures de traversée prévues.
- **Date de clôture (heures avant le départ)** : nombre d'heures avant le départ prévu auquel la marchandise doit être arrivée.
- **Durée de transit (jours)** : nombre de jours nécessaires au transit (0 est accepté).




- Si d'autres horaires sont nécessaires, cliquer sur ***Ajouter un horaire*** pour en ajouter.




- Les itinéraires sont créés dans un seul sens. Les itinéraires retour doivent être ajoutés séparément.




## Mettre à jour une connexion existante

Une connexion existante peut être mise à jour en cliquant sur l'icône en forme de crayon à côté de la connexion concernée.

- Modifier les détails souhaités, y compris les horaires, puis cliquer sur **Enregistrer**.




**Actualiser la page pour afficher les détails nouveaux ou mis à jour de la connexion.**