Planification : suggestions de planification « Commande suivante »


Optimiser la planification grâce aux suggestions « Commande suivante » : faire correspondre la capacité des véhicules avec les emplacements proches, gagner en efficacité et réduire les coûts.

Mis à jour 2 septembre 2026

La fonctionnalité ***« Suggestion de flux de planification »*** optimise les combinaisons de commandes en fonction de la capacité des véhicules et de l'emplacement. Elle aide à relever des défis comme les volumes de commandes élevés et la compatibilité des ressources, afin d'améliorer l'efficacité et de réduire les coûts d'exploitation.

Le flux de planification **propose des suggestions** en fonction de la capacité disponible dans les véhicules et des emplacements planifiés. Les suggestions sont proposées dans deux sens :


1. **Planification → à planifier :** depuis une tournée planifiée, ouvrir le bouton des actions d'arrêt. Utiliser la fonction ***« Rechercher à proximité »*** et choisir enlèvement ou livraison dans l'une des distances proposées.



Une vue temporaire est alors créée dans le *tableau à planifier*. Elle combine les filtres existants avec un filtre supplémentaire contenant :


- La distance par rapport à l'emplacement sélectionné
- La capacité actuellement disponible dans le camion (le cas échéant)

Une explication du filtre appliqué figure dans le nom de la vue temporaire :




2. **À planifier → planification :** depuis la liste des commandes, sélectionner 1 ligne dans le tableau *« À planifier »*, puis cliquer sur la liste déroulante ***« Rechercher des tournées à proximité »***. Filtrer la vue de planification sur une


distance donnée à partir de l'emplacement d'enlèvement ou de livraison de la commande à planifier sélectionnée. Les tournées correspondantes s'affichent et la commande peut y être ajoutée.



Filtrer la vue de planification sur une distance donnée à partir de l'emplacement d'enlèvement ou de livraison de la commande à planifier sélectionnée.



Les tournées correspondantes s'affichent et la commande peut y être ajoutée.



Les distances suivantes peuvent être sélectionnées (km/mi) :

- 5
- 10
- 20
- 50

> **Remarque :** le filtre de distance est un rectangle dont la distance jusqu'à un côté est à peu près égale à la distance sélectionnée.

Filtrer « Rechercher des tournées à proximité » par capacité de chargement restante et par distance

Deux ajouts complètent le flux **« Rechercher des tournées à proximité »** (sens **À planifier → planification**).

Toggle « Uniquement les tournées avec capacité de chargement »

> ‼️ **Avant d'utiliser ce toggle, configurer les données de capacité :**
>
> - Sur les véhicules et les remorques, indiquer leur capacité de chargement : mètres de chargement, places palette ou poids.
> - Sur les commandes, indiquer l'espace occupé par chacune.
>
> Si ces informations manquent, Qargo considère que chaque tournée dispose encore de place, et activer ou désactiver le toggle ne change rien.


Lorsqu'une commande est sélectionnée et que la liste déroulante **« Rechercher des tournées à proximité »** est ouverte, un toggle ***« Uniquement les tournées avec capacité de chargement »*** s'affiche désormais, activé par défaut.

1. **Sélectionner** une commande dans le tableau *À planifier : commandes*.
2. **Ouvrir** la liste déroulante « *Rechercher des tournées à proximité* » et choisir « *Rechercher à proximité pour l'enlèvement* » ou « *Rechercher à proximité pour la livraison* »

3. **Choisir** l'une des distances prédéfinies (5, 10, 20 ou 50 km, ou l'équivalent en miles).


4. Lorsque le toggle est activé (par défaut), seules les tournées dont l'arrêt proche dispose encore de place apparaissent dans les résultats.

    1. **Désactiver** le toggle pour afficher à nouveau toutes les tournées dans le rayon choisi, quelle que soit la capacité restante.



📚 Une tournée est considérée comme « *disposant de capacité* » lorsque l'arrêt proche dispose encore de place sur chaque indicateur de capacité complété pour celui-ci : mètres de chargement, places palette et poids. Un indicateur laissé vide est ignoré ; les tournées sur des véhicules sans données de capacité configurées apparaissent donc toujours dans les résultats.


📚 **« Rechercher un arrêt à proximité »**
Cette option est accessible par un clic droit sur le tableau de planification ou de pré-planification. Elle vérifie toujours s'il reste de la place dans le véhicule ; cette vérification ne peut pas être désactivée.
Elle ne vérifie que les mètres de chargement et le poids, pas les places palette. Si aucun des deux n'est complété sur le véhicule, la capacité n'est pas vérifiée du tout.



Filtre de la colonne Distance

La vue ***À planifier : commandes*** peut désormais être filtrée sur la **colonne Distance** dès qu'une recherche *« Rechercher à proximité »* est active. Les résultats sont ainsi affinés dans le rayon choisi, par exemple jusqu'aux 2 km les plus proches dans une recherche de 5 km.

1. **Lancer** une recherche à proximité depuis l'un ou l'autre sens (clic droit sur Rechercher à proximité, ou liste déroulante Rechercher des tournées à proximité).
2. **Filtrer** l'en-tête de la colonne Distance dans le tableau À planifier : commandes sur la plage souhaitée.



📚 À propos des distances

Les distances prédéfinies de **Rechercher à proximité** recherchent les tournées dans une zone carrée autour du point de référence. La colonne Distance (et son filtre) affiche la distance à vol d'oiseau.

Aucun des deux ne tient compte des routes réelles. Et comme la zone de recherche est carrée et non ronde, une tournée peut afficher une distance légèrement supérieure à la distance prédéfinie choisie.