Velden configureren in resources

Velden op resourceprofielen configureren onder Extra velden en resources. Als de standaardvelden van Qargo niet volstaan, aangepaste velden toevoegen en selecteren op welke resources ze van toepassing zijn. Als het veld leeg blijft, wordt het aangepaste veld op alle profielen getoond.

Bijgewerkt 8 september 2026


Qargo heeft standaardvelden in alle resourceprofielen. Indien nodig kunnen gebruikers velden aan het resourceprofiel toevoegen of eruit verwijderen, afhankelijk van wat nodig is.

Extra velden configureren op een resourceprofiel


- Naar **Configuratie > Extra velden** navigeren
- **"Resources"** selecteren in de linkerzijbalk
    - Op **"Intermodale verbindingen"** klikken om een veld op een intermodale verbinding toe te voegen of te wijzigen

Er zijn 2 tabbladen:


- **"Standaardvelden"** toont alle meegeleverde Qargo-velden. Velden die groen gemarkeerd zijn, zijn actief op het profiel. Grijze velden zijn beschikbaar, maar moeten worden geactiveerd om in het resourceprofiel te verschijnen.
    - Op het potloodpictogram klikken en **"Actief"** instellen om het veld zichtbaar te maken



- Met **"Aangepaste velden"** kunnen gebruikers specifieke velden die nodig zijn voor resources manueel toevoegen. Velden kunnen per specifieke resource worden ingeschakeld.
    - Op **"Aangepast veld toevoegen"** klikken
    - Het veld een unieke naam geven (verplicht)
    - Het veldtype selecteren, met de optie die het best past bij wat nodig is (verplicht)
    - Selecteren of het veld **"Altijd tonen"** moet en of het **"Verplicht"** is (toggles)
    - Indien nodig een beschrijving toevoegen (optioneel). Deze is alleen zichtbaar voor interne gebruikers
    - Selecteren op welke resourcetypes de nieuwe velden van toepassing zijn; er kunnen meerdere opties worden geselecteerd. (Optioneel)



- Zodra de **“Standaardvelden”** op Actief zijn gezet of de **“Aangepaste velden”** zijn aangemaakt, moeten ze worden ingeschakeld in het zijmenu **Personaliseren** op het specifieke resourcetabblad.



🧰 Het veld **“Resourcetype”** leeg laten om het nieuwe veld op alle resourceprofielen toe te passen. Dit verschijnt in de sectie **“Extra informatie”**.