ADR-beperkingen/compatibele resources

Dit artikel legt uit hoe fouten worden vermeden, zodat alleen compatibele resources worden ingepland op trips met beperkingen, zoals gevaarlijke goederen.

Bijgewerkt 5 januari 2026

Overzicht


Om de planning te stroomlijnen en fouten te beperken, kunnen specifieke resources (zoals chauffeurs, voertuigen en onderaannemers) worden beperkt. Zo is zeker dat ze compatibel zijn met ADR-transport (gevaarlijke goederen) en andere add-ons (bijvoorbeeld producten of stopextra's). Deze functie zorgt voor een correcte en conforme tripplanning. Ze verkleint het risico dat tijdens de planning niet-conforme resources worden toegewezen.

Naast algemene voertuigbeperkingen kunnen nu ook **beperkingen per voertuigtype** worden ingesteld. Daarmee is precies te bepalen *wanneer* compatibiliteitscontroles tijdens de planning worden uitgevoerd.


ADR- en add-onbeperkingen configureren

Compatibele resources configureren volgens de onderstaande stappen:

1. Naar het menu **Tarieven** gaan.
2. In het submenu **Orderinvoer** selecteren.
3. Aan de linkerkant **Ladingopties** selecteren.
4. **ADR** selecteren (of een andere ondersteunde add-on, zoals producten of stopextra's).
    - De ADR-pagina wordt standaard geopend. Is dat niet het geval, dan klikken om het ADR-invoerscherm te selecteren.
5. In het paneel **Configuratie** naar wens compatibele resources toewijzen.



6. In het configuratiepaneel specifieke chauffeurs, voertuigen of andere resources toewijzen die compatibel zijn met de ADR-regelgeving.



Beperkingscategorieën

Bij het configureren van compatibiliteit kan worden gekozen **waar en wanneer** de beperking moet worden gevalideerd.

Algemene resourcebeperkingen

- **Chauffeurs**
- **Voertuigen**
- **Onderaannemers**

Beperkingen die hier zijn ingesteld, worden gecontroleerd zodra het betreffende resourcetype aan een trip wordt toegewezen.

Beperkingen per voertuigtype (nieuw)

Beperkingen kunnen ook op een **specifiek voertuigtype** worden toegepast:

- **Trailers**
- **Tractors**
- **Vrachtwagens**
- **Bestelwagens**

De bestaande beperking **Voertuigen** blijft beschikbaar en ongewijzigd.

Wanneer welke voertuigcategorie gebruiken

De beperkingscategorie kiezen op basis van *wanneer* het systeem de compatibiliteitscontrole moet uitvoeren:

- **Voertuigen** gebruiken als de beperking moet worden gevalideerd zodra *eender welk* voertuig aan de trip wordt toegewezen.
- Een **specifiek voertuigtype** (trailer, tractor, vrachtwagen of bestelwagen) gebruiken als de beperking alleen moet worden gevalideerd wanneer dat specifieke type voertuig wordt toegewezen.

Voorbeeldscenario

- Een **ADR-extra** is beperkt tot **Vrachtwagen A**
- Een trip bevat de ADR-extra en is toegewezen aan **Tractor X**

Geval 1: beperking ingesteld onder *Voertuigen*


- Alleen *Vrachtwagen A* wordt over alle voertuigtypes heen als ADR-compatibel beschouwd
- Resultaat: ❌ Er wordt een overtreding gegenereerd die aangeeft dat er geen ADR-conform voertuig beschikbaar is

Geval 2: beperking ingesteld onder *Vrachtwagens*

- Alleen *Vrachtwagen A* is ADR-compatibel *voor vrachtwagens*
- Andere voertuigtypes blijven compatibel
- Resultaat: ✅ Er wordt geen overtreding gegenereerd


Resources toewijzen en beheren

- Naar **Orderinvoer** gaan
- In het zijmenu de optie selecteren waaraan compatibiliteit moet worden toegevoegd.
  - Indien beschikbaar verschijnt een paneel **Configuratie** met een lijst van resourcetypes
- In een resourceregel klikken om de lijst te openen en compatibele resources te selecteren **of** op het pictogram **Bewerken** klikken en de compatibiliteit wijzigen.
- Om alle geselecteerde resources uit de selectie te verwijderen, op het pictogram **Verwijderen** klikken.
  - Voor het verwijderen wordt een bevestigingsbericht weergegeven.
- Om afzonderlijke resources uit de selectie te verwijderen, in de regel klikken en de betreffende items deselecteren.



- Na het voltooien van de instellingen op **Opslaan** klikken om de wijzigingen toe te passen.

📚 Bij een poging om een trip te plannen met een resource die niet als compatibel is gemarkeerd (bijvoorbeeld een voertuig dat niet ADR-conform is), toont het systeem vóór het inplannen een waarschuwing op het **Planbord**.



Voorbeelden van toepassingen

- **ADR-planning**: ADR-beperkingen alleen op vrachtwagens toepassen, terwijl andere voertuigtypes onbeperkt blijven
- **Productcompatibiliteit**: ervoor zorgen dat specifieke producten alleen met bepaalde trailers kunnen worden vervoerd

Belangrijke opmerkingen en beperkingen

- Wijzigingen in de compatibiliteit worden **niet met terugwerkende kracht toegepast**. Ze gelden **alleen voor nieuwe trips** nadat de configuratie is opgeslagen.
- Beperkingen per voertuigtype **kunnen niet vanaf de detailpagina van een resource worden aangemaakt**.
  - Beperkingen die daar worden aangemaakt, gelden altijd voor de algemene categorie **Voertuigen**.

Opmerking: Deze wijziging wordt **niet met terugwerkende kracht toegepast**.
De ADR-compatibiliteitsinstelling geldt alleen voor nieuwe trips die na de wijzigingen worden ingepland.

Op hier klikken voor meer informatie over het invullen van de aanvullende ADR-gegevens.