
# FAQ - Kan een start- en/of eindlocatie voor resources worden ingesteld?

Bijgewerkt 24 april 2026

**V. Is het mogelijk om standaard start- en eindlocaties voor resources in te stellen? Als een chauffeur de dag bijvoorbeeld altijd op een specifieke locatie begint en eindigt, kan dit dan ergens worden weergegeven, zodat planners hier rekening mee houden wanneer ze deze resource gebruiken?**


***A. Ja! In het chauffeursprofiel kan een start-/eindlocatie worden ingesteld waar de chauffeur de dienst doorgaans begint en eindigt.*** Bij het instellen van het chauffeursprofiel staat in het paneel **Algemene informatie** een veld waarin de start-/eindlocatie kan worden ingesteld.




🧰 De locatie moet al zijn aangemaakt in de sectie **Locaties**. Als de locatie niet verschijnt bij het typen van de naam, in de database **Locaties** zoeken om te controleren of ze is toegevoegd en of de juiste gegevens worden gebruikt.

- Als het veld niet in het chauffeursprofiel staat, controleren of het veld actief is onder **Extra velden**.

## Een vaste start- en eindlocatie voor een chauffeur instellen




Zodra dit is ingeschakeld, wordt per chauffeur een standaard vertrek- en aankomstpunt ingesteld, dat Qargo gebruikt bij het berekenen van routes op het planbord.

### Stap 1: De velden controleren/inschakelen

1. Naar **Configuratie > Extra velden** gaan
2. In de linkerzijbalk op **Resources** klikken
3. **Startlocatie/Eindlocatie** zoeken
4. De toggle op **Actief** zetten, en optioneel op **Verplicht** om het veld verplicht te maken
5. Op **Opslaan** klikken

### Stap 2: De locatie bij elke chauffeur instellen

1. Naar **Resources > Chauffeurs** gaan
2. Het chauffeursprofiel openen
3. Het veld **Startlocatie/Eindlocatie** zoeken in het paneel **Algemene informatie**
4. De juiste locatie zoeken en selecteren in de locatiedatabase
5. Op **Opslaan** klikken


---

### Een start-/eindlocatie in de planning gebruiken

De vaste start-/eindlocatie wordt **alleen gebruikt wanneer orders op het planbord naar een resource worden gesleept.** Ze wordt niet toegepast bij regels voor het automatisch toewijzen van resources of bij het manueel aanmaken van een trip vanuit de te plannen lijst.

> 📚 Wanneer orders op een andere manier worden toegewezen dan door ze op het planbord naar de resource te slepen, wordt geen rekening gehouden met de ingestelde start-/eindlocatie van de chauffeur.


- Vanuit de orderweergave van de planning de order naar de chauffeur of de combinatieresource slepen
- Voor chauffeurs met een start-/eindlocatie in hun profiel verschijnt een pop-upscherm om de stopactiviteit en de locatie te controleren




- De juiste stopactiviteit selecteren en indien nodig de bijbehorende locatie bijwerken.
  - Locaties nemen standaard de waarde over die in het chauffeursprofiel is ingevuld.

🧰 Stopacties moeten eerst worden toegevoegd in het menu **Locaties > Interne stopacties**.

- Op **Opslaan** klikken wanneer de acties en locaties zijn bijgewerkt.
- De order wordt op de resource ingepland, inclusief de extra stops in de routeplanning.


QARGO
Quotes
Orders
Planning
Stops
Trips
Invoices
Dashboard
Companies
Resources
Locations
Rates
Configuration
Arynnes Empty
ARYNNE_1
History
Add driver
Dummy resource
Use as a dummy resource
General info
Display name (*)
ARYNNE_1
Code
ARH
Active
Active
First name
Arynne
Last name
Hargreaves
Phone number
07498101736
Date of birth
11/06/1989
Home address
The Street, GB-DA12 3BX Cobham
Subcontractor
No subcontractor
Start/end location
Bloxham Mill
Barford Road, GB-OX15 4FF Bloxham
Note
Transics
Transics integration is not active. Changes you make here will have no effect until it's activated. Contact support to activate the integration.
Active
Active
Transics id
For
Trimble