Resources – standaardmaten van containers – overzicht

Overzicht van de standaardmaten die in Qargo beschikbaar zijn voor container-resources: waar de maten worden ingesteld, de beschikbare waarden, het gedrag bij intermodale ferryboekingen, de regels voor het vooraf invullen van afmetingen en de compatibiliteit met gegevensimport.

Bijgewerkt 7 augustus 2026

Samenvatting

- **Wat**: Het veld Standaardmaat op een container-resource bepaalt de fysieke lengtecategorie van de container. Het bepaalt welk intermodaal boekingsvoertuigtype wordt gebruikt bij het boeken van ferryruimte. Het bepaalt ook of de afmetingsvelden automatisch worden ingevuld of handmatig moeten worden ingevoerd.
- **Waarom**: Correcte gegevens over de standaardmaat zorgen ervoor dat intermodale ferryboekingen de juiste commerciële voertuigcategorie gebruiken. Ze zorgen er ook voor dat imports van master-gegevens voor containers zonder validatiefouten worden aanvaard.
- **Hoe**: De standaardmaat wordt ingesteld op het profiel van de container-resource onder **Resources > Containers > Voertuigcapaciteit**, via het importsjabloon voor master-gegevens van containers of via de externe API.

Toepassingen

- Operators die een gemengde vloot beheren met tankcontainers als wissellaadbak van 23 ft, 24 ft of 26 ft, kunnen elke container correct weergeven zonder een verkeerde maat toe te wijzen.
- Onboardingmanagers die een containervloot in bulk importeren, kunnen `Feet_23`, `Feet_24` of `Feet_26` gebruiken in de kolom `standard_size` van het importsjabloon.
- Planners die intermodale ferrytrajecten boeken voor wissellaadbakken (23 ft, 24 ft, 26 ft), hebben geen extra configuratie nodig. Qargo boekt deze containers automatisch onder de boekingscategorie voor 20 ft.

Terminologie

Term	Definitie
Standaardmaat	De fysieke lengtecategorie van een container, uitgedrukt in voet. Wordt ingesteld op het profiel van de container-resource.
Wissellaadbak	Een containervorm waarbij de tank of body buiten het frame uitsteekt. Containers van 23 ft, 24 ft en 26 ft vallen in deze categorie, in tegenstelling tot containers van 20 ft, waarbij de tank binnen het frame zit.
Intermodaal boekingsvoertuigtype	De commerciële categorie die wordt gebruikt bij het boeken van ferryruimte voor een containertraject (bv. CONTAINER_20FT). Qargo koppelt elke standaardmaat aan een voertuigtype voordat de boeking naar de ferrymaatschappij wordt verzonden.
Vooraf invullen van afmetingen	Automatisch invullen van tarragewicht, binnen-/buitenlengte en binnenvolume wanneer een standaardmaat wordt geselecteerd. Beschikbaar voor 20 ft, 30 ft en 40 ft; voor alle andere maten is handmatige invoer vereist.


Beschikbare standaardmaten

De volgende maten zijn beschikbaar in de keuzelijst **Standaardmaat** (**Resources > Containers > Voertuigcapaciteit**):

Standaardmaat	Vooraf invullen van afmetingen	Gedrag bij intermodale boeking
20 ft	Automatisch ingevuld	Geboekt als CONTAINER_20FT
23 ft	Handmatige invoer vereist	Geboekt als CONTAINER_20FT
24 ft	Handmatige invoer vereist	Geboekt als CONTAINER_20FT
25 ft	Handmatige invoer vereist	Geboekt als CONTAINER_20FT
26 ft	Handmatige invoer vereist	Geboekt als CONTAINER_20FT
30 ft	Automatisch ingevuld	Geboekt als CONTAINER_30FT
35 ft	Handmatige invoer vereist	Geboekt als CONTAINER_35FT
40 ft	Automatisch ingevuld	Geboekt als CONTAINER_40FT

De standaardmaat configureren

In de Qargo-interface



1. Naar **Resources > Containers** gaan.
2. Een bestaand containerrecord openen of klikken op **Container toevoegen**.
3. Naar de sectie **Voertuigcapaciteit** scrollen.
4. De gewenste waarde selecteren in de keuzelijst **Standaardmaat**.
5. Als de geselecteerde maat het vooraf invullen van afmetingen niet ondersteunt, het tarragewicht, de binnenlengte, de buitenlengte en het binnenvolume handmatig invoeren.
6. Klikken op **Opslaan**.

In de import van master-gegevens

De **kolom standard_size** in het importsjabloon voor containers gebruiken. Aanvaarde waarden:

Kolomwaarde	Weergegeven maat
`Feet_20`	20 ft
`Feet_23`	23 ft
`Feet_24`	24 ft
`Feet_25`	25 ft
`Feet_26`	26 ft
`Feet_30`	30 ft
`Feet_35`	35 ft
`Feet_40`	40 ft

📚 Volledige importinstructies en de downloadlink voor het containersjabloon staan in Gegevensimport – containergegevens importeren.

Via de externe API

Het veld standard_size op de endpoints voor container-resources aanvaardt dezelfde tekenreekswaarden als het importsjabloon (Feet_20, Feet_23, Feet_24, Feet_25, Feet_26, Feet_30, Feet_35, Feet_40).

Probleemoplossing

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Afmetingsvelden worden niet automatisch ingevuld na het selecteren van een maat	Het vooraf invullen van afmetingen is alleen beschikbaar voor 20 ft, 30 ft en 40 ft	Het tarragewicht, de binnenlengte, de buitenlengte en het binnenvolume handmatig invoeren
De containerimport mislukt op de kolom `standard_size`	De waarde komt niet overeen met een aanvaard formaat (bv. `23ft` in plaats van `Feet_23`)	De exacte waarden uit de bovenstaande tabel met aanvaarde waarden gebruiken
Een containermaat is niet beschikbaar in de keuzelijst	De maat wordt niet ondersteund in de huidige versie	Contact opnemen met Qargo support om de beschikbaarheid te bevestigen